



## Windows11 バージョン24H2以降 対応 プリンタードライバーインストール手順書




この手順書は一般的な環境における簡易インストール手順書になります。  
より詳細な手順は、プリンタードライバーに添付のガイドをご参照ください。

- ご利用中の複合機の機種を確認します。  
複合機前面に機種名が記載されています。



## 1. 以下URLへアクセスし、確認した機種をクリックします。

<https://www.konicaminolta.jp/business/download/index.html>



かんたんダウンロードナビ

製品カテゴリ

複合機/複写機

プロダクション プリント& グラフィック

プリンター

ソフトウェア

複合機周辺機器

デジタル

製品シリーズ

- フルカラー複合機
- モノクロ複合機
- 広幅複合機
- セルフサービス専用カラー複合機
- 立体コピーシステム
- 再生型複合機
- AirPrint ユーザーズガイド
- 複合機専用アプリ



かんたんダウンロードナビ

製品カテゴリ

複合機/複写機

プロダクション プリント& グラフィック

プリンター

ソフトウェア

複合機周辺機器

デジタル

製品名

bizhub C352

bizhub C353

bizhub C360

bizhub C360i

bizhub C360i S

bizhub C361i

bizhub C364e

bizhub C364

bizhub C368

bizhub C3851

bizhub C3850

bizhub C4050i

bizhub C4051i

bizhub C450

製品シリーズに戻る

## 2. 「ダウンロードページへ」をクリックします。



かんたんダウンロードナビ

製品カテゴリ

複合機/複写機

プロダクション プリント& グラフィック

プリンター

ソフトウェア

複合機周辺機器

デジタル

製品サポート情報

複合機/複写機 フルカラー複合機 bizhub C368

製品名に戻る

ダウンロードページへ  
(プリンタードライバーなど)

ユーザーズガイド  
(取扱説明書)

カタログ  
ダウンロード

### 3. PCLドライバー欄右側の「ダウンロードページへ」をクリックし、PCLプリンタードライバーのダウンロードを実施します。



ドライバー種類	掲載日	バージョン	備考	ダウンロード
PCLドライバー	2025-02-14	3.9.820.0	表示 +	ダウンロード ページへ
PSドライバー	2025-02-14	3.9.821.0	表示 +	ダウンロード ページへ
PC-FAX ドライバー	2025-02-14	3.9.820.0	表示 +	ダウンロード ページへ

ダウンロードファイル


KM\_UniversalDriver\_PCL\_3.9.820.0.zip (61809 KB)

Readme.txt (74 KB)

複合機本体のファームウェアのバージョンによっては一部機能に不具合や制限などが発生する可能性があります。その際は購入いただいた販売店または弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

× 閉じる

### 4. ダウンロードしたファイルを右クリックし、全て展開をクリックします。



### 5. 任意の場所へ展開します。



## 6. 展開したフォルダを開き、ご使用のOSに合ったセットアップファイルを実行してください。


32bitOSの場合 「Setup.exe」  
64bitOSの場合 「Setup64.exe」

名前	更新日時	種類	サイズ
Driver	2025/02/27 18:51	ファイル フォルダー	
Sub	2025/02/27 18:51	ファイル フォルダー	
Setup.exe	2024/12/12 8:32	アプリケーション	3,054 KB
Setup64.exe	2024/12/12 8:32	アプリケーション	3,784 KB
SetupARM64_Win10.exe	2024/12/12 8:32	アプリケーション	4,592 KB
SetupARM64_Win11.exe	2024/12/12 8:32	アプリケーション	4,592 KB

## 7. 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」の表示に「はい」をクリックします。



## 8. 以下の使用許諾契約書画面が表示されますので、内容をご確認の上「同意します」をクリックします。




# プリンタードライバーのインストール

Windows11 バージョン24H2以降 対応  
プリンタードライバーインストール手順書


## 9. 「追加(ネットワーク検索)」をクリックします。




## 10. 検索が完了すると一覧が表示されますので、使用している機器にチェックを入れ 「詳細表示(D)」をクリックします。




## 11. 管理者設定の片面デフォルトにチェックを入れ、カラー初期値を「オートカラー：デフォルト」もしくは「グレースケール：デフォルト」初期値に設定したい内容にチェックを入れ 「次へ」をクリックします。



## 12. 「インストール」をクリックします。




## 13. インストールが正常に完了しました。と表示されたら「OK」をクリックします。




インストール作業は以上で完了です。  
続けてプリンタードライバーの利用設定を行ってください。

## 1. Windowsの検索窓にプリンタと入力し「プリンターとスキャナー」を開きます。



## 2. 「Windowsで通常使うプリンタを管理する」のチェックをオフにします。



## 3. インストールした機種名のプリンタードライバーをクリックします。



## 4. 「規定として設定する」をクリックします。



## 5. 以上でプリンタードライバーの利用設定は完了となります。 印刷をお試しください。

以上