

magicolor 1690MF

Windows7_USB 接続時のドライバーインストールについて

----- コンピューター設定変更 -----


Windows7にプリンタドライバをUSB接続でインストールする際はあらかじめコンピューターの設定を以下手順に従い変更してください。

【ご注意】


ドライバーインストール完了後、本設定は元(「はい、自動的に実行します(推奨)」)に戻してください。

【設定変更手順】

1. 「スタート/コントロールパネル/システムとセキュリティ/システム」の「システムの詳細設定」をクリックします。



2. 「ハードウェアタブ/デバイスのインストール設定」メニューの「デバイスのインストール設定」ボタンをクリックします。



3. 「いいえ、実行方法を選択します」の

「Windows Update からドライバーソフトウェアをインストールしない」

を選択し、「変更の保存」ボタンをクリックします。

