




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub C300

ユーザーズガイド プリンタ機能編



はじめに

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

bizhub C300 にはプリンタコントローラが内蔵されており、Windows 対応コンピュータまたは Macintosh から直接プリントすることができます。

このユーザーズガイドには、プリンタコントローラのプリンタ機能や操作方法、使用上のご注意などについて記載しています。本機の性能を十分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、ご使用前にこのユーザーズガイドを最後までお読みください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「ユーザーズガイド コピー機能編『設置・取り扱いの注意』」をお読みください。

ユーザーズガイド内で使用しているイラストなどは、実際の装置とは異なる場合があります。

電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

この製品にはシールドされたネットワークケーブルおよびパラレルケーブルを使う必要があります。そうでない場合は、電波障害を引き起こすことがあります。

商標、著作権等について

- KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴ、The essentials of imaging は、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標です。
- PageScope、bizhub はコニカミノルタビジネステクノロジー株式会社の登録商標です。
- Netscape Communications、Netscape Communications ロゴ、Netscape Navigator、Netscape Communicator および Netscape は、Netscape Communications Corporation の商標です。
- Novell、NetWare は、米国 Novell, Inc. の登録商標です。
- Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- IBM は、米国 International Business Machines, Inc. の登録商標です。

- Apple、Macintosh、および Mac は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Acrobat ロゴ、PostScript、および PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。
- Ethernet は、Xerox Corporation の登録商標です。
- PCL は、米国 Hewlett-Packard Company Limited の登録商標です。
- 本ユーザズガイドに記載されているその他の会社名、商品名は、該当各社の登録商標または商標です。
- This machine and PageScope Box Operator are based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.
- RC4® is a registered trademark or trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA® BSAFE™
RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。



ライセンス情報

本製品は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFE™ ソフトウェアを搭載しています。

- その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

OpenSSL Statement

- OpenSSL License
Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

-
- 
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact opensslcore@openssl.org.
 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

-
- Original SSLeay License
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young' s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related.
 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tin Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Copyright

© 2006 Konica Minolta Business Technologies, Inc. All Rights Reserved.

免責

- 本ユーザーズガイドの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
- コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本プリンティングシステムおよび本ユーザーズガイドを運用した結果の影響につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本ユーザーズガイドに記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。
- プリンタドライバの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社にあります。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすべてのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをKMBTにより付与いたします。

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するとき限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェアおよびドキュメンテーションに対する権利および所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限りです。
5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利はすべて KMBT およびそのライセンサーに帰属します。

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行にしたがって使用されるものとしてします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、すべてのソフトウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT およびそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第三者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
11. Notice to Government End Users（本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。）The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

目次

1 概要

1.1	プリンタコントローラとは	1-1
	プリンタコントローラの役割	1-1
	プリンタコントローラでできること	1-1
	各モード	1-2
	プリントの流れ	1-3
	PC-Fax 送信の流れ	1-4
1.2	動作環境	1-5
	接続できるコンピュータと OS	1-5
	接続に使用するインターフェース	1-6
1.3	セットアップの流れ	1-8

2 プリンタドライバのインストール

2.1	プリンタドライバの種類と対応 OS	2-1
2.2	Windows で使用する場合	2-2
	インストーラによる自動インストール	2-3
	インストール	2-4
	プリンタの追加ウィザードを使ったインストール	2-6
	Windows XP/Server 2003 の場合	2-6
	Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合	2-10
	プラグアンドプレイを使ったインストール	2-12
	Windows 98SE の場合	2-12
	Windows Me/2000 の場合	2-13
	Windows XP/Server 2003 の場合	2-14
	プリンタドライバをアンインストールする場合	2-16
2.3	Macintosh で使用する場合	2-18
	プリンタドライバのインストール	2-18
	Macintosh OS X の場合	2-18
	プリンタの選択	2-20
	Macintosh OS X の場合	2-20
	Macintosh OS 9.2 の場合	2-23
	プリンタドライバをアンインストールする場合	2-25
	Macintosh OS X の場合	2-25
	Macintosh OS 9.2 の場合	2-26

3 ネットワーク印刷の設定

3.1	ネットワーク機能の概要	3-1
	ネットワーク機能とは	3-1
	ネットワーク機能の特徴	3-2
	各 Windows OS で選択可能なネットワーク接続方式	3-3

	Windows OS からのネットワーク印刷方法	3-3
	NetWare 環境でのネットワーク印刷方法	3-4
3.2	本機の IP アドレスの設定	3-5
3.3	PageScope Web Connection へのアクセス方法	3-8
3.4	SMB 印刷による利用	3-9
	本機の設定	3-9
	プリンタドライバ側の設定	3-11
	Windows 98SE/Me の場合	3-11
	Windows 2000/XP/Server 2003 の場合	3-11
3.5	LPR 印刷による利用	3-12
	本機の設定	3-12
	プリンタドライバ側の設定	3-12
	Windows 2000/XP/Server 2003 の場合	3-12
	Windows NT 4.0 の場合	3-13
3.6	Port9100 印刷 (Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003)	3-14
	本機の設定	3-14
	プリンタドライバ側の設定 (Windows 2000/XP/Server 2003)	3-14
	Peer to Peer Printing Tool をインストールして Port9100 接続をする場合 (Windows 98SE/Me)	3-15
	Peer to Peer Printing Tool をインストールして Port9100 接続をする場合のプリンタドライバ側の設定 (Windows 98SE/Me)	3-16
3.7	IPP 印刷 (Windows 2000/XP/Server 2003)	3-17
	本機の設定	3-17
	プリンタドライバのインストール	3-19
3.8	NetWare による利用	3-21
	NetWare 環境でのネットワーク印刷方法	3-21
	NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでの リモートプリンタモードの場合	3-21
	NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでの プリントサーバモードの場合	3-23
	NetWare 4.x リモートプリンタモード (NDS) の場合	3-25
	NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバモード (NDS) の場合	3-27
	NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service (NDPS) の場合	3-29
	NetWare サーバを使用するときのクライアント (Windows) の設定	3-30
3.9	Macintosh による利用	3-32
	本機の設定	3-32

AppleTalk の設定	3-32
Bonjour の設定	3-34
Macintosh の設定	3-35
Mac OS X の場合	3-35
Mac OS 9.2 の場合	3-36

4 色々な印刷方法

4.1 印刷操作	4-1
Windows の場合	4-1
テスト印刷	4-2
Macintosh の場合	4-4
Mac OS X の場合	4-4
Mac OS 9.2 の場合	4-5
4.2 プリンタ機能を設定するには	4-6
機能一覧	4-6
機能概要	4-8
原稿の向き	4-8
原稿サイズ／出力サイズ	4-9
ズーム（拡大縮小）	4-10
給紙トレイ（給紙方法）	4-11
用紙種類	4-11
印刷種類（両面印刷／小冊子印刷）	4-12
ページ割付	4-13
ステープル／パンチ	4-14
出力方法（ジョブ管理）	4-15
ソート（部単位）／仕分け（オフセット）	4-15
白紙抑制（白紙節約）	4-16
オモテ表紙／ウラ表紙／ OHP 合紙	4-16
ページ単位設定	4-16
章分け	4-17
フォーム	4-17
ウォーターマーク	4-18
コピープロテクト	4-18
画質調整	4-18
プリンタフォントを使用する（代用フォント）	4-19
ユーザ認証	4-19
部門管理	4-19
4.3 プリンタドライバの基準設定の登録	4-20
Windows の場合	4-20
Macintosh の場合	4-22
OS X の場合	4-23
OS 9.x の場合	4-24

5 PCL ドライバの設定

5.1	設定項目	5-1
	共通項目	5-1
	セットアップタブ	5-2
	ページ単位設定タブ	5-2
	フォームタブ	5-3
	ウォーターマークタブ	5-3
	画像品質タブ	5-3
	フォントタブ	5-3
	FAX タブ	5-3
	バージョンタブ	5-4
	オプションタブ	5-4
5.2	セットアップタブの設定	5-5
	用紙サイズに合わせてプリントする	5-5
	不定形サイズを設定する	5-6
	給紙トレイを選択する	5-7
	両面／小冊子印刷を行う	5-8
	ページ割付 (N in 1) 印刷を行う	5-9
	とじしろを設定する	5-10
	ステープルを行う	5-11
	パンチを行う	5-11
	中とじを設定する	5-12
	出力方法を選択する	5-13
	ユーザ認証を設定する	5-15
	部門管理を設定する	5-16
5.3	ページ単位設定タブの設定	5-18
	オモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントする	5-18
	複数のページをプリントするとき	5-19
	章分け	5-19
	ページ単位設定	5-19
5.4	フォームタブの設定	5-21
	別の原稿を重ねてプリントする (フォーム)	5-21
	フォームの編集	5-23
5.5	ウォーターマークタブの設定	5-25
	ウォーターマークをプリントする	5-25
	ウォーターマークの編集	5-26
	文書ナンバーをプリントする	5-27
	コピープロテクト	5-27
5.6	画像品質タブの設定	5-29
5.7	フォントタブの設定	5-31
5.8	FAX タブの設定	5-32
	ファクス送信	5-32

送付状の作成	5-38
電話帳に登録する	5-42
個人情報の登録	5-42
同報グループへの登録	5-45
5.9 オプションの設定	5-47
5.10 ドライバ設定を保存する	5-49
ドライバの設定を保存する	5-49
設定を呼び出すには	5-50
設定を削除するには	5-50

6 PostScript ドライバの設定 (Windows)

6.1 設定項目	6-1
共通項目	6-1
セットアップタブ	6-2
レイアウトタブ	6-3
ページ単位設定タブ	6-3
ウォーターマークタブ	6-3
画像品質タブ	6-4
詳細設定タブ	6-4
デバイスの設定タブ	6-5
オプションタブ	6-6
初期設定タブ	6-6
6.2 セットアップタブの設定	6-7
用紙サイズに合わせてプリントする	6-7
不定形サイズを設定する	6-8
出力方法を選択する	6-8
ユーザ認証を設定する	6-11
部門管理を設定する	6-12
6.3 レイアウトタブの設定	6-14
ページ割付 (N in 1) 印刷を行う	6-14
両面印刷を行う	6-15
とじしろを設定する	6-16
ステープルを行う	6-16
中とじを行う	6-16
パンチを行う	6-17
6.4 ページ単位設定タブの設定	6-18
オモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントする	6-18
6.5 ウォーターマークタブの設定	6-19
ウォーターマークをプリントする	6-19
ウォーターマークの編集	6-20
6.6 画像品質タブの設定	6-21
画質を調整する	6-21

フォントの設定	6-21
6.7 オプションの設定	6-23
6.8 ドライバ設定を保存する	6-25
ドライバの設定を保存する	6-25
設定を呼び出すには	6-26
設定を変更するには	6-26
7 PPD ドライバの設定 (Windows)	
7.1 設定項目	7-1
用紙タブ	7-1
グラフィックスタブ	7-1
デバイスオプション	7-2
PostScript タブ	7-3
フォントタブ	7-3
7.2 用紙タブの設定	7-4
7.3 デバイスオプションの設定	7-5
7.4 オプションの設定	7-7
8 PPD ドライバの設定 (OS 9.2)	
8.1 設定項目	8-1
「用紙設定」画面	8-1
「プリント」画面	8-3
8.2 用紙設定	8-6
ページ属性 (基本設定)	8-6
カスタムページ設定	8-7
PostScript オプション	8-8
8.3 プリント	8-9
一般設定 (基本設定)	8-9
レイアウト (ページ割付)	8-10
プリンタ固有機能 (Finishing Option 1 ~ 4)	8-11
8.4 オプションの設定	8-14
9 PPD ドライバの設定 (OS X)	
9.1 設定項目	9-1
「ページ設定」画面	9-1
「プリント」画面	9-2
9.2 ページ設定	9-5
ページ属性 (基本設定)	9-5
カスタム用紙サイズ	9-6

9.3	プリント	9-8
	一般設定（基本設定）	9-8
	レイアウト（ページ割付）	9-9
	給紙	9-10
	セキュリティ	9-11
	出力設定	9-14
	画像品質	9-15
	セットアップ	9-17
9.4	オプションの設定	9-18
9.5	ドライバ設定を保存する	9-19
	ドライバの設定を保存する	9-19
	設定を呼び出すには	9-19
	設定を変更するには	9-20

10 各種設定

10.1	ユーティリティのプリンタ設定	10-1
	デフォルト設定	10-1
	ユーザ設定画面を表示させるには	10-1
	PDL 設定	10-3
	プリント部数の設定	10-4
	画像の設定	10-5
	スプール設定	10-6
	用紙サイズ変換	10-8
	バナー設定	10-9
	給紙トレイの設定	10-10
	用紙サイズの設定	10-11
	両面プリントの設定	10-13
	とじ方向の設定	10-14
	ステーブルの設定	10-15
	パンチの設定	10-16
	バナー給紙トレイ	10-17
	フォントの設定	10-18
	シンボルセットの設定	10-20
	フォントサイズ	10-21
	ライン / ページの設定	10-22
	CR/LF マッピング	10-24
	PS エラー時の設定	10-25
	レポート出力	10-26
10.2	管理者モードのプリンタ設定	10-28
	管理者設定画面を表示させるには	10-28
	機密文書削除	10-30
	機密文書削除時間	10-31
	受信プリント出力設定	10-32
	I/F タイムアウトの設定	10-34

パラレルインターフェースの設定	10-35
パラレル /USB の設定	10-36
プリントデータキャプチャ	10-37
10.3 PageScope Web Connection の使い方	10-38
動作環境	10-38
アクセス方法	10-38
画面の構成	10-39
Web ブラウザのキャッシュ機能について	10-41
Internet Explorer の場合	10-41
Netscape Navigator の場合	10-41
ログインとログアウト	10-42
ログアウトの方法	10-42
ユーザモードへのログイン（パブリックユーザ）	10-44
ユーザモードへのログイン（登録ユーザ）	10-46
管理者モードへのログイン	10-48
ユーザーモード	10-50
システムタブ	10-50
システムタブ - 装置情報 - 消耗品情報	10-51
システムタブ - 装置情報 - 給紙トレイ	10-52
システムタブ - 装置情報 - 排紙トレイ	10-53
システムタブ - 装置情報 - 構成要素	10-54
システムタブ - 装置情報 - HDD	10-55
システムタブ - 装置情報 - インタフェース情報	10-56
システムタブ - 装置情報 - 管理者情報	10-57
システムタブ - セールスカウンタ	10-58
システムタブ - オンラインサポート	10-59
システムタブ - ユーザ認証 - ユーザパスワード変更	10-60
システムタブ - ユーザ認証 - ユーザ登録情報	10-61
システムタブ - 部門登録情報	10-62
ジョブタブ	10-63
ジョブタブ - 実行中リスト	10-63
ジョブタブ - 履歴リスト	10-64
プリンタタブ	10-65
プリンタタブ - 初期設定	10-65
プリンタタブ - レポート出力	10-66
管理者モード	10-67
基本操作	10-67
システムタブ	10-68
システムタブ - インポート / エクスポート	10-68
システムタブ - 日時設定 - 手動設定	10-70
システムタブ - 日時設定 - 時刻補正設定	10-71
システムタブ - 本体登録	10-72
システムタブ - 装置情報	10-73
システムタブ - ROM バージョン	10-74
システムタブ - セールスカウンタ	10-75
システムタブ - オンラインサポート	10-77

システムタブ – メンテナンス – ネットワーク設定 クリア	10-78
システムタブ – メンテナンス – リセット	10-79
システムタブ – 状態通知設定	10-80
システムタブ – トータルカウンタ通知設定	10-81
システムタブ – ユーザ認証 – ユーザ登録	10-83
システムタブ – ユーザ認証 – 初期機能制限設定	10-85
システムタブ – 部門登録	10-86
ジョブタブ – 履歴リスト	10-88
プリンタタブ	10-89
プリンタタブ – インタフェース設定	10-89
プリンタタブ – 初期設定 – 一般設定	10-90
プリンタタブ – 初期設定 – PCL 設定	10-92
プリンタタブ – 初期設定 – PS 設定	10-93
スキャナ登録タブ	10-93
ネットワークタブ	10-94
ネットワークタブ – TCP/IP 設定 – TCP/IP 設定	10-94
ネットワークタブ – TCP/IP 設定 – IP フィルタリング 設定	10-96
ネットワークタブ – NetWare 設定 – NetWare 設定 ...	10-97
ネットワークタブ – NetWare 設定 – NetWare 状態 ...	10-99
ネットワークタブ – IPP 設定	10-100
ネットワークタブ – SNMP 設定	10-101
ネットワークタブ – SMB 設定 – WINS 設定	10-102
ネットワークタブ – SMB 設定 – プリント設定	10-103
ネットワークタブ – AppleTalk 設定	10-104
ネットワークタブ – Bonjour 設定	10-105
ネットワークタブ – SSL/TLS 設定	10-105
ネットワークタブ – 認証設定	10-106
10.4 プリントジョブ管理	10-107
ジョブ動作の指定	10-107
設定方法 (Windows の場合)	10-107
設定方法 (Macintosh OS X の場合)	10-108
ジョブの保存	10-109
ジョブの呼出し (確認プリント)	10-110
ジョブの呼出し (機密プリント)	10-112
機密文書アクセス方式が「モード 1」に設定されている 場合	10-113
機密文書アクセス方式が「モード 2」に設定されている 場合	10-114
ユーザ認証を設定している本機でプリントする	10-116
設定方法 (Windows の場合)	10-117
設定方法 (Macintosh OS X の場合)	10-118
部門管理機能を使用している本機でプリントする	10-119
設定方法 (Windows の場合)	10-120
設定方法 (Macintosh OS X の場合)	10-121

PageScope Web Connection でのジョブ操作	10-121
10.5 長尺紙プリント機能	10-122
用紙について	10-122
使用できる用紙	10-122
プリンタドライバの種類と対応 OS	10-122
プリンタドライバを設定する	10-123
プリントする	10-124
 11 トラブルシューティング	 11-1
11.1 プリントできない	11-1
11.2 設定できない／設定したとおりにプリントできない	11-3
エラーメッセージ	11-5
 12 付録	 12-1
12.1 製品仕様	12-1
12.2 コンフィグレーションページ	12-3
12.3 フォントリスト	12-4
PCL フォントリスト	12-4
PS フォントリスト	12-5
デモページ	12-6
12.4 用語集	12-7
12.5 索引	12-13

本書について

本書は、コニカミノルタプリンタコントローラで実現できるプリント機能のユーザーズガイドです。コピー機能、スキャナ機能、ボックス機能、ファクス機能についてはそれぞれのユーザーズガイドをごらんください。

本書はコンピュータの基本操作、およびコピー機の基本操作を理解しているお客様を対象としています。Windows または Macintosh の各オペレーティングシステムの操作方法や、アプリケーションの操作方は、それぞれの操作説明書をごらんください。

マニュアルの構成

コントローラに関するユーザーズガイドは機能ごとに以下のように分かれています。

ユーザーズガイド	説明
プリンタ機能編	本書です。プリンタとして使用するときにお読みください。
プリンタ機能編 クイックガイド	プリンタとして使用するときにお読みください。
ネットワーク/スキャナ機能編	スキャナとして使用するときにお読みください。
ボックス機能編	本機のボックス機能を使用するときにお読みください。
ファクシミリ機能編	ファクスとして使用するときにお読みください。
ネットワークファクス編	ネットワークファクス機能（インターネットファクス / SIP ファクス / IP アドレスファクス）を使用するときにお読みください。


表記について

製品名	
bizhub C300 プリンタ本体（コピー機）	本機、コピー機、またはプリンタ
内蔵ネットワークコントローラ	ネットワークコントローラ
プリンタコントローラ、コピー機を組み合わせたプリンティングシステム	プリンティングシステム
Microsoft Windows	Windows

本書で使用している画面について

プリンタドライバの機能に関する説明は、とくに断りのない限り、Windows XP 用プリンタドライバを使用して説明しています。

本書の使い方





1 概要


1.1 プリンタコントローラとは

プリンタコントローラは、コピー機にプリンタ機能、ネットワークプリント機能を実現するための装置です。

プリンタコントローラの役割

プリンタコントローラは、あらかじめ、コピー機に内蔵されています。

プリンティングシステムとつながっているコンピュータ上のアプリケーションからプリントができます。コピー機をネットワークプリンタとして使用する場合も、コンピュータ上のアプリケーションからプリントができます。



プリンタコントローラでできること

プリンタコントローラは、以下の機能を持っています。

- コンピュータからのプリント機能（PCL/PS 各プリンタドライバ使用）
- TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk などのネットワークプロトコルをサポート
- SMB 印刷（Windows 印刷）、LPR 印刷、IPP 印刷などを利用した、ネットワーク経由によるプリント機能
- ネットワーク経由での、クライアント PC からの本機／プリンタコントローラの設定（Web ブラウザ使用）
- プリント枚数の管理（ユーザ認証・部門管理機能）
- コンピュータを使用したファクス機能（FAX 送信）


**ご注意)**

FAX 送信を行うには、オプションの FAX キット FK-502 が必要です。

各モード

プリンタドライバの設定は主にコンピュータで行いますが、コピー機の操作パネルでフォントリストのプリントやコントロールの設定、プリント時の初期設定ができます。また、モードを切換えることによってファクシミリやスキャナとして使うこともできます。

モードの切換えは、操作パネルの各モードに対応するキーで行います。

**【コピー】**

本体をコピー機として使用します。

【スキャン】

本体をスキャナとして使用します。

【ファクス】

本体をファクシミリとして使用します。

【ボックス】

本体にジョブを保存したり、ネットワーク上のコンピュータへ転送するドキュメントフォルダとして使用します。

**ワンポイントアドバイス)**

どのモードでも、本体をプリンタとして使用することができます。

プリント時の初期設定を変更する場合は、設定メニューで行います。

プリントの流れ

プリンタとして本プリンティングシステムを使用するときの大まかな処理の流れは以下のとおりです。


アプリケーションから送られたプリントコマンドは、プリンタドライバが受け取ります。

ローカルプリンタとして使用する場合はパラレルインターフェース (IEEE1284)、USB プリンタとして使用する場合は USB インターフェース、ネットワークプリンタとして使用する場合は Ethernet (TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk) を通じてデータが本機に送られ、本機からプリンタコントローラに渡されます。プリンタコントローラでは画像のラスタライズ（出力する文字や画像をビットマップデータに展開する）処理が行われます。このデータが本機からプリントされます。



重要)

USB とパラレルインターフェースは同時に使用することができません。



プリンタとして機能している途中で、コピー機能やネットワークスキャン機能の原稿読み取りを行うことができます。コピー機として使用するときは、操作パネルの【コピー】を押すと、コピーができるようになります。

コピー中にプリントジョブを受信したときは、データが本機のメモリに蓄積されます。コピーが終了すると自動的に出力を開始します。


PC-Fax 送信の流れ

通常、ファクスを送信するときは、紙に書かれたものや印刷されたものをファクスにセットして送信します。

PC-FAX を用いると、コンピュータから操作するだけで、紙を使用せずにファクスを直接送信できます。

アプリケーションから送られた送信コマンドは、プリンタドライバが受け取ります。

ローカルプリンタとして使用する場合はパラレルインターフェース (IEEE1284)、USB プリンタとして使用する場合は USB インターフェース、ネットワークプリンタとして使用する場合は Ethernet (TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk) を通じてデータが本機に送られ、本機からプリンタコントローラに渡されます。プリンタコントローラでは画像のラスターライズ（出力する文字や画像をビットマップデータに展開する）処理が行われます。このデータが本機のメモリに蓄積され、通常のファクスジョブと同様にファクス送信されます。



1.2 動作環境

本プリンティングシステムを使うために必要なシステムと、接続に使用するインターフェースについて説明します。

接続できるコンピュータと OS

接続するコンピュータが、以下の条件を満たしていることを確認してください。

Windows

オペレーティングシステム	Windows 98 Second Edition、Windows Me、Windows NT4.0 (Service Pack 6a 以降)、Windows 2000 Professional (Service Pack 4 以降)、Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 以降)、Windows Server 2003
CPU	Pentium 以上
メモリ	OS が推奨するメモリ容量 OS および使用するアプリケーションにおいて、メモリリソースが十分であること。
ドライブ	CD-ROM ドライブ
Web ブラウザ (PageScope Web Connection 使用時)	Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降推奨 (JavaScript 有効・Cookie 有効) Internet Explorer Ver.5.5 の使用の場合、Microsoft XML parser MSXML3.X のインストールが必須 Netscape Navigator Ver.7.02 以降 (JavaScript 有効・Cookie 有効) Macromedia® Flash® (表示形式で Flash を選択する場合、Ver.7.0 以降のプラグイン必須)

Macintosh

オペレーティングシステム	Macintosh OS 9.2/OS X (10.2 または 10.3、10.4)
CPU	PowerPC、Intel プロセッサ
メモリ	OS が推奨するメモリ容量
ドライブ	CD-ROM ドライブ
Web ブラウザ (PageScope Web Connection 使用時)	Netscape Navigator Ver.7.02 以降 (JavaScript 有効・Cookie 有効) Macromedia® Flash® (表示形式で Flash を選択する場合、Ver.7.0 以降のプラグイン必須)

接続に使用するインターフェース

本プリンティングシステムとコンピュータを接続するには、以下の種類のインターフェースが使用できます。

Ethernet

本プリンティングシステムをネットワークプリンタとして使用するときには接続します。

100Base-TX および 10Base-T 規格に対応しています。また、プロトコルは TCP/IP (LPD/LPR、ピア・ツー・ピア)、IPX/SPX (NetWare)、AppleTalk (EtherTalk) などに対応しています。

パラレルインターフェース (オプション)

本プリンティングシステムをローカルプリンタとして使用するときには接続します。

接続には Windows のコンピュータと IEEE1284 パラレルケーブルが必要です。パラレルケーブルは、一端がアンフェノール 36pin オスコネクタのものを使用してください。

パラレルインターフェースはコンパチブル、ニブル、ECP の各モードに対応しています。

USB インターフェース (オプション)

本プリンティングシステムを USB プリンタとして使用するときには接続します。


Windows コンピュータで接続できます。接続には USB ケーブルが必要です。USB ケーブルは A タイプ (4 ピンオス) - B タイプ (4 ピンオス) のものを使用してください。USB ケーブルは 3 m 以下をおすすめいたします。

USB とパラレルインターフェースは同時に使用することができません。管理者モードで切換えます。

接続図

プリンタケーブルは、本機背面の各ポートに接続します。

コピー機背面



1.3 セットアップの流れ

本プリンティングシステムをご使用いただくためには、セットアップを行う必要があります。

セットアップとは、本機とコンピュータを接続し、プリンタドライバをコンピュータへインストールする一連の準備をいいます。

セットアップする場合は、以下の流れとなります。

- 1 本機とコンピュータを接続する。（「接続に使用するインターフェース」(p. 1-6) 参照）
- 2 プリンタドライバをインストールする。（「プリンタドライバのインストール」(p. 2-1) 参照）
- 3 ネットワーク接続の場合は、ネットワークを設定する。（「ネットワーク印刷の設定」(p. 3-1) 参照）
- 4 テストプリントをして確認をする。（「テスト印刷」(p. 4-2) 参照）

プリンタドライバのインストールは、本機との接続方法やご使用になるコンピュータの OS、プリンタドライバの種類によって、手順が異なります。



ワンポイントアドバイス

本機とコンピュータを接続する場合は「接続に使用するインターフェース」(p. 1-6) をごらんください。

既存のプリンタドライバをアップデートする場合は、先に既存のプリンタドライバを削除してください。詳しくは、「プリンタドライバをアンインストールする場合」(p. 2-16)、(p. 2-25) をごらんください。

必要に応じて、操作パネルの設定メニューでインターフェースのタイムアウト設定やパラレルインターフェースを使用する場合のモード (Compatible、Nibble、ECP) 設定を行います。詳しくは、「管理者モードのプリンタ設定」(p. 10-28) をごらんください。パラレル / USB のローカルポートを使用する場合は、ご使用するポートを選択する必要があります。詳しくは、「パラレル / USB の設定」(p. 10-36) をごらんください。

5 スクリーンフォントをインストールする。

- User Software CD-ROM および PostScript Printer Driver CD-ROM には、欧文の TrueType フォントが「スクリーンフォント」として添付されています。
- インストールについては、OS 標準のフォントの追加から行います。
- 詳細は、OS のヘルプをごらんください。
- スクリーンフォントは CD-ROM の Screenfont または、Screenfonts フォルダにあります。
- Mac のフォントの場合、フォントが圧縮されていますので、解凍後、インストールをしてください。

2 プリンタドライバのインストール

2.1 プリンタドライバの種類と対応 OS

本プリンティングシステムを使用するためには、プリンタドライバのインストールが必要です。プリンタドライバとは、出力するデータの処理などを制御するプログラムで、使用する前に付属の CD からコンピュータにインストールします。

付属の CD に含まれるプリンタドライバと、対応しているコンピュータの OS は以下のとおりです。必要なプリンタドライバをインストールしてください。

プリンタドライバ	ページ記述言語	対応 OS
PCL コニカミノルタ製ドライバ	PCL PCL XL	Windows 98 Second Edition、 Windows Me、 Windows NT4.0 (SP6a)、 Windows 2000 Professional (SP4 以降)、 Windows XP Home Edition/ Professional (SP2 以降)、 Windows Server 2003
PostScript コニカミノルタ製ドライバ	PostScript3 Emulation	Windows NT4.0 (SP6a)、 Windows 2000 Professional (SP4 以降)、 Windows XP Home Edition/ Professional (SP2 以降)、 Windows XP Professional x64、 Windows Server 2003、 Windows Server 2003 x64
PostScript PPD ドライバ		Windows 98 Second Edition、 Windows Me Macintosh OS 9.2 以降 Macintosh OS X 10.2/10.3/10.4

* PCL プリンタドライバは「User Software CD-ROM」、PostScript プリンタドライバは「PostScript Printer Driver CD-ROM」に含まれています。

2.2 Windows で使用する場合

Windows プリンタドライバのインストール方法は、接続方法や使用するプリンタドライバによって異なります。また、コンピュータの OS によってインストール方法が異なります。お使いのコンピュータの OS に合わせて、以下の参照ページをごらんください。

プリンタドライバ	接続方法	参照ページ
PCL コニカミノルタ製ドライバ PostScript コニカミノルタ製ドライバ	全ての接続方法	「インストーラによる自動インストール」(p. 2-3)
PCL コニカミノルタ製ドライバ PostScript コニカミノルタ製ドライバ PostScript PPD	ネットワーク接続	「プリンタの追加ウィザードを使ったインストール」(p. 2-6) 「Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合」(p. 2-10) 「Windows XP/Server 2003 の場合」(p. 2-6)
	パラレル接続	「プラグアンドプレイを使ったインストール」(p. 2-12) 「Windows 98SE の場合」(p. 2-12) 「Windows Me/2000 の場合」(p. 2-13) 「Windows XP/Server 2003 の場合」(p. 2-14)
	USB 接続	「プリンタの追加ウィザードを使ったインストール」(p. 2-6) 「Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合」(p. 2-10) 「Windows XP/Server 2003 の場合」(p. 2-6)



ワンポイントアドバイス

ネットワーク環境での設定方法については、「ネットワーク印刷の設定」(p. 3-1) で説明しています。あらかじめ他のネットワークの設定が必要です。ここではローカル接続の方法でインストールします。

Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0 の場合は、Administrator 権限のあるユーザー名でログオンしてプリンタドライバをインストールしてください。



ご注意

パラレル接続および USB 接続を行うには、オプションのローカル接続キットが必要です。

インストーラによる自動インストール

本インストーラを利用すると、コンピュータと同じ TCP/IP ネットワーク上の本機や、USB で接続されている本機が自動的に検出され、必要なプリンタドライバがインストールされます。また、手動で指定してインストールすることも可能です。



ワンポイントアドバイス

ネットワーク接続の場合本機を自動的に検出するため、あらかじめ本機に IP アドレスを設定しておきます。設定方法については、「本機の IP アドレスの設定」(p. 3-5) をごらんください。

Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 にインストールするときは、管理者権限が必要です。

USB またはパラレル接続で、新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、[キャンセル] をクリックしてください。

IPP 印刷を行う場合は、プリンタドライバのインストール時に IPP 印刷用の設定を行うため、ここでプリンタドライバをインストールする必要はありません。IPP 印刷については、「IPP 印刷 (Windows 2000/XP/Server 2003)」(p. 3-17) をごらんください。

インストーラの動作環境

OS	Windows 98 Second Edition、Windows Me、Windows NT4.0 (Service Pack 6a 以降) *、Windows 2000 Professional (Service Pack 4 以降)、Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 以降)、Windows Server 2003
CPU	Pentium 300MHz 以上を推奨
メモリ	64MB 以上 (128MB 以上を推奨)

* Windows NT4.0 で、ネットワークに TCP/IP プロトコルで直接接続されている本機をインストールするには、お使いのコンピュータにあらかじめ Microsoft TCP/IP 印刷サービスがインストールされている必要があります。

インストール

- 1 Windows 用プリンタドライバの CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。

「User Software CD-ROM」(PCL ドライバ用) の場合は、インストーラが起動するのを確認し、手順 2 へ進みます。
「PostScript Printer Driver CD-ROM (Win)」(PS ドライバ用) の場合は、CD-ROM 内の「Driver\UserInst.exe」をダブルクリックし、手順 3 へ進みます。
- 2 「プリンタのインストール」をクリックします。

プリンタドライバのインストーラが起動します。
- 3 使用許諾契約書の全ての条項に同意する場合は、[同意します] をクリックします。
 - 同意していただけない場合は、インストールできません。
 - 左下のボックスでインストーラの表示言語を変更することができます。




- 4 セットアップの内容を選択する画面が表示された場合は「プリンタのインストール」を選択して [次へ] をクリックします。

接続されているプリンタ・複合機が検出されます。

5 本機を選択してインストールを進めます。

以降は、表示される画面にしたがって操作してください。

- 本機の接続が認識できない場合や、パラレル接続の場合は、リストに表示されません。この場合は、画面下部の「上記以外のプリンタ／複合機を指定します。(IP アドレス、ホスト名、共有名など)」を選択し、手動で指定してください。



プリンタの追加ウィザードを使ったインストール



ワンポイントアドバイス)

IPP 印刷を行う場合は、プリンタドライバのインストール時に IPP 印刷用の設定を行うため、ここでプリンタドライバをインストールする必要はありません。

IPP 印刷については、「IPP 印刷 (Windows 2000/XP/Server 2003)」(p. 3-17) をご覧ください。

Windows XP/Server 2003 の場合

- 1 Windows プリンタドライバ用の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ : User Software CD-ROM
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ : PostScript Printer Driver CD-ROM
- 2 [スタート] をクリックして、「プリンタと FAX」 をクリックします。



メモ)

[スタート] メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。

- 3 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタのインストール」をクリックします。
Windows Server 2003 の場合は、「プリンタの追加」をダブルクリックします。




Windows XP の場合



Windows Server 2003 の場合

- 「プリンタの追加ウィザード」が起動します。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、[次へ] をクリックします。
- 「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックは外しておきます。






ワンポイントアドバイス

ネットワーク環境での設定方法については、「ネットワーク印刷の設定」(p. 3-1) で説明しています。あらかじめ他のネットワークの設定が必要ですので、ここではローカル接続の方法でインストールします。

- 6 「プリンタポートの選択」ダイアログが表示されます。ここでは、「LPT1」を選択して、「次へ」をクリックします。
- 7 「ディスク使用」をクリックします。
- 8 「参照」をクリックします。
- 9 各 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプリンタドライバに応じて指定し、「OK」をクリックします。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ
- 10 「OK」をクリックします。
 - 「プリンタ」リストが表示されます。



- 11 「次へ」をクリックします。
- 12 画面の指示にしたがって操作します。

**ワンポイントアドバイス)**

「デジタル署名」に関する画面が表示されるときは、[続行] をクリックします。

ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテストプリントを行ってください。


13インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリンタとFAX」ウィンドウに表示されていることを確認します。

14CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合

- 1 Windows プリンタドライバ用の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ : User Software CD-ROM
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ : PostScript Printer Driver CD-ROM
- 2 [スタート] をクリックして、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
 - 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。
 - 「プリンタの追加ウィザード」が起動します。
- 4 画面の指示にしたがって操作します。
- 5 接続方法を指定する画面で、「ローカルプリンタ」を選択します。

**ワンポイントアドバイス)**

ネットワーク環境での設定方法については、「ネットワーク印刷の設定」(p. 3-1) で説明しています。あらかじめ他のネットワークの設定が必要ですので、ここではローカル接続の方法でインストールします。

- 6 [次へ] をクリックします。
- 7 [ディスク使用] をクリックします。


8 [参照] をクリックします。

9 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプリンタドライバに応じて指定し、[OK] をクリックします。

OS	プリンタドライバ	CD
Windows 98SE/Me	PCL コニカミノルタ製	User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」 フォルダ
	PostScript PPD	PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥PS-PPD」 フォルダ
Windows 2000	PCL コニカミノルタ製	User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」 フォルダ
	PostScript コニカミノルタ製	PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」 フォルダ
Windows NT 4.0	PCL コニカミノルタ製	User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」 フォルダ
	PostScript コニカミノルタ製	PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」 フォルダ

10 [OK] をクリックします。

○ 「プリンタ」 リストが表示されます。



11 [次へ] をクリックします。

12 接続しているポートを指定します。ここでは、「LPT1」を選択します。

13 画面の指示にしたがって操作します。

**ワンポイントアドバイス)**

ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテストプリントを行ってください。

- 14 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

- 15 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

プラグアンドプレイを使ったインストール**Windows 98SE の場合**

- 1 本機とコンピュータをパラレルケーブルまたは USB ケーブルで接続後、コンピュータを起動します。

**ご注意)**

コンピュータの起動中は、ケーブルの抜き差しを行わないでください。

- 2 Windows プリンタドライバ用の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ : User Software CD-ROM
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ : PostScript Printer Driver CD-ROM
- 3 本機の主電源を入れます。
 - 「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows Me の場合は、「新しいハードウェアの追加ウィザード」) ダイアログが表示されます。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、[次へ] をクリックします。
- 6 「検索場所の指定」を選択し、[参照] をクリックします。

- 7 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプリンタドライバに応じて指定し、[OK] をクリックします。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ : User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」 フォルダ
 - PostScript PPD ドライバ : PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥PS-PPD」 フォルダ
- 8 [次へ] をクリックし、画面の指示にしたがって操作します。
パラレル接続の場合は手順 10 へ進みます。
- 9 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 ダイアログが表示されるので、手順 4 ～ 8 を繰り返します。
- 10 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリンタ」 ウィンドウに表示されていることを確認します。
- 11 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。
これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows Me/2000 の場合

- 1 本機とコンピュータをパラレルケーブルまたは USB ケーブルで接続後、コンピュータを起動します。



ご注意)

コンピュータの起動中には、ケーブルの抜き差しを行わないでください。

- 2 Windows プリンタドライバ用の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ : User Software CD-ROM
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ : PostScript Printer Driver CD-ROM
- 3 本機の主電源を入れます。
 - 「新しいハードウェアの検出ウィザード」 ダイアログが表示されます。
- 4 「デバイスに最適なドライバを検索する (詳細)」 (Windows Me の場合は、「適切なドライバを自動的に検索する (詳細)」) を選択し、[次へ] をクリックします。

- 5 Windows 2000 の場合は、「場所の指定」を選択し、[次へ] をクリックします。

Windows Me の場合は、「検索場所の指定」を選択し、[参照] をクリックします。

- 6 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプリンタドライバに応じて指定し、[OK] をクリックします。

選択できるプリンタドライバ：

OS	プリンタドライバ	CD
Windows Me	PCL コニカミノルタ製	User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ
	PostScript PPD	PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥PS-PPD」フォルダ
Windows 2000	PCL コニカミノルタ製	User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ
	PostScript コニカミノルタ製	PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ

- 7 [OK] (Windows Me の場合は、[次へ]) をクリックし、画面の指示にしたがって操作します。

- 8 [完了] をクリックします。

- 9 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。

- 10 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows XP/Server 2003 の場合

- 1 本機とコンピュータをパラレルケーブルまたは USB ケーブルで接続後、コンピュータを起動します。



ご注意)

コンピュータの起動中は、ケーブルの抜き差しを行わないでください。

- 2 Windows プリンタドライバ用の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ : User Software CD-ROM
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ : PostScript Printer Driver CD-ROM

- 3 本機の主電源を入れます。

- 「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示されます。



...

ワンポイントアドバイス)

「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示されない場合は、本体の電源をオフ/オンしてください。

電源をオフ/オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。

- 4 「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 「次の場所で最適のドライバを検索する」から「次の場所を含める」を選択し、[参照] をクリックします。
- 6 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプリンタドライバに応じて指定し、[OK] をクリックします。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ : User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ : PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ
- 7 [次へ] をクリックし、画面の指示にしたがって操作します。



...

ワンポイントアドバイス)

「デジタル署名」に関する画面が表示されるときは、[続行] をクリックします。

- 8 [完了] をクリックします。
- 9 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリンタと FAX」ウィンドウに表示されていることを確認します。

10 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

プリンタドライバをアンインストールする場合

プリンタドライバを再インストールするときなど、プリンタドライバを削除する必要がある場合は、以下の手順でドライバを削除してください。

- 1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] をクリックして、「プリンタと FAX」をクリックします。



メモ)

[スタート] メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。

- 2 「プリンタ」(Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」) ウィンドウで、削除したいプリンタのアイコンを選択します。
- 3 コンピュータの [Delete] キーを押し、プリンタドライバを削除します。
- 4 あとは、画面の指示にしたがって操作します。
 - 削除が終了すると「プリンタ」(Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」) ウィンドウからアイコンが消えます。

Windows 98SE/Me/NT 4.0 の場合は、これでアンインストール完了です。

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、引き続きサーバーのプロパティでプリンタドライバを削除します。

- 5 [ファイル] メニューをクリックし、[サーバーのプロパティ] をクリックします。
- 6 [ドライバ] タブをクリックします。
- 7 「インストールされたプリンタドライバ」一覧から、削除したいプリンタドライバを選択し、[削除] をクリックします。

- 8 削除の確認画面で「はい」をクリックします。
- 9 [プリントサーバーのプロパティ] 画面と「プリンタ」(Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」) ウィンドウを閉じます。
- 10 コンピュータを再起動します。



...

ご注意)

必ず再起動してください。



...

メモ)

上記の方法でプリンタドライバを削除しても、機種情報ファイルはコンピュータに残ります。このため同一バージョンのプリンタドライバを再インストールする場合、ドライバが書き替えできない場合があります。この場合以下のファイルも削除してください。

[C: ¥ WINDOWS ¥ system32 ¥ spool ¥ drivers ¥ w32x86] フォルダを確認し、該当機種のフォルダがあれば削除します。ただし、PCL コニカミノルタ製ドライバと PostScript コニカミノルタ製ドライバの両方がインストールされている場合は、両方の機種情報が削除されます。一方のドライバを残す場合は削除しないでください。

[C: ¥ WINDOWS ¥ inf] フォルダにある「oem*.inf」と「oem*.PNF」を削除します（ファイル名の「*」は番号を示し、番号はコンピュータの環境により異なります）。削除する前に inf ファイルを開いて、最後の数行に記述してある機種名を確認し、該当機種のファイルであることを確認してください。PNF ファイルは inf ファイルと同じ番号となります。

これでプリンタドライバの削除は完了です。

2.3 Macintosh で使用する場合

Macintosh プリンタドライバのインストール方法は、Mac OS のバージョンおよび使用するドライバによって異なります。お使いの Mac OS に合わせて、以下の参照ページをごらんください。

Mac OS	プリンタドライバ	参照ページ
Macintosh OS X 10.2/10.3/10.4	PostScript PPD	「プリンタドライバのインストール」(p. 2-18)
Macintosh OS 9.2 以降	PostScript PPD	「プリンタの選択」(p. 2-20)

プリンタドライバのインストール

Macintosh OS X の場合

- 1 Macintosh を起動します。
- 2 Macintosh 用の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。



ご注意)

アプリケーションソフトが起動しているときは、全て終了しておきます。

- 3 CD の「Japanese」－「Driver」－「OS10_2_x」または「OS10_3_x」フォルダをダブルクリックして開きます。
- 4 Mac OS のバージョンに合わせて、ドライバ用のファイルをデスクトップ上にコピーします。
OS X 10.2 : KONICAMINOLTA_C352_102.pkg
OS X 10.3 : KONICAMINOLTA_C352_103.pkg
OS X 10.4 : KONICAMINOLTA_C352_103.pkg
- 5 デスクトップ上にコピーしたファイルをダブルクリックします。


**ワンポイントアドバイス)**

途中で、管理者の名前とパスワードを要求されますので入力してください。

管理者の名前とパスワードは、ネットワーク管理者にお問合わせください。

[キャンセル] を押すと、インストーラは終了します。

- 6 「インストール」画面が表示されるまで、画面の指示にしたがって[続ける] をクリックします。
- 7 「簡易インストール」画面で、「インストール」 をクリックします。
 - プリンタドライバがコンピュータにインストールされます。インストールが終了すると、メッセージが表示されます。

**ワンポイントアドバイス)**

2 回目以降のインストールでは、[インストール] ボタンが[アップグレード] に変わることがあります。

- 8 [閉じる] をクリックします。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

続いて、プリンタの選択をしてください。

プリンタの選択

Macintosh OS X の場合

本機接続後、[プリントセンター]（または [プリンタ設定ユーティリティ]）で使用するプリンタを選択すると、プリンタとして使用できません。

- 1 インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある [プリントセンター]（または [プリンタ設定ユーティリティ]）をダブルクリックして開きます。
- 2 「プリンタの追加」画面が表示された場合は、[追加] をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、[追加] をクリックします。
 - OS X 10.4 は手順 3 に進みます。
 - OS X 10.2 と 10.3 は手順 4 に進みます。



...

メモ)

すでに使用可能なプリンタを設定している場合は、「プリンタの追加」画面は表示されません。

- 3 本機が Bonjour (ボンジュール) 接続のプリンタとして出現した場合は、「使用するドライバ」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種一覧から「KONICA MINOLTA C352/C300 PS(P)」を選択して「追加」をクリックします。
- 選択したプリンタが「プリンタリスト」に登録されると、設定は終了です。
 - プリンタとして出現しない場合や AppleTalk で接続する場合は、「ほかのプリンタ」をクリックして手順 4 に進みます。



メモ)

OS X 10.4 で Bonjour 接続をする場合は、本機の Bonjour 設定が必要です。Bonjour 設定については、「Macintosh による利用」(p. 3-32) をごらんください。

- 4 該当する接続方法を選択し、プリンタ名を選択します。



メモ)

AppleTalk 接続で AppleTalk ゾーンを設定している場合は「ローカル AppleTalk ゾーン」を選択します。

AppleTalk 接続をする場合は、本機の AppleTalk 設定が必要です。AppleTalk 設定については、「Macintosh による利用」(p. 3-32) をご覧ください。

Rendezvous (ランデブー) 接続をする場合は、本機の Bonjour 設定が必要です。Bonjour 設定については、「Macintosh による利用」(p. 3-32) をご覧ください。

IP プリントでプロトコルに「IPP」を指定する場合は、キュー名の入力欄が表示されます。OS 10.3 の場合はキュー名を空欄にしてください。OS 10.4 の場合は、キュー名に「ipp」と入力してください。

- 5 「プリンタの機種」をクリックし、「KONICA MINOLTA」を選択します。
- 6 「KONICA MINOLTA C352/C300 PS(P)」を選択し、[追加] をクリックします。



- 選択したプリンタが「プリンタリスト」に登録されます。

Macintosh OS 9.2 の場合

本機に接続後、「セレクト」で PostScript プリンタを選択し、「プリンタ記述ファイル（PPD ファイル）」を指定すると、プリンタとして使用できるようになります。

まず、「プリンタ記述ファイル（PPD ファイル）」をコンピュータにコピーします。


- 1 Macintosh 用の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。
- 2 CD の「Japanese」－「Driver」－「OS 9_x」フォルダをダブルクリックして開きます。
- 3 「KONICAMINOLTAC352JVxxx.ppd」の PPD ファイルを選択し、コンピュータの「HDD」－「システムフォルダ」－「機能拡張」－「プリンタ記述ファイル」内にコピーします。
続いて、プリンタを選択します。
プリンタドライバは、Macintosh 標準の LaserWriter を使用します。
- 4 「アップルメニュー」の「セレクト」を選択します。
- 5 「AppleTalk」が「使用」になっていることを確認して、[LaserWriter] アイコンをクリックします。
- 6 「PostScript プリンタの選択」一覧から、プリンティングシステムに該当するプリンタ名をクリックし、[作成] をクリックします。
 - PostScript プリンタ記述（PPD）ファイルの選択画面が表示されます。




ご注意

すでに別の PPD ファイルが選択されている場合は、手順 6 で [再設定] をクリックし、さらに表示される画面で [PPD の選択] をクリックします。

- 7 該当する PPD ファイルをクリックし、[選択]（または [開く]）をクリックします。
- 追加オプションの設定画面が表示されます。



- 8 「Options Installed 1」と「Options Installed 2」の各画面で本機に装着しているオプションを設定します。



- 9 [OK] をクリックします。
- 「セレクト」画面にもどります。
- 10 「セレクト」画面を閉じます。

プリンタドライバをアンインストールする場合

プリンタドライバを再インストールするときなど、プリンタドライバを削除する必要がある場合は、以下の手順でドライバを削除してください。



ご注意

アプリケーションソフトが起動しているときは、全て終了しておきます。

Macintosh OS X の場合

- 1 「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある
「プリントセンター」（または「プリンタ設定ユーティリティ」）をダブルクリックして開きます。
- 2 削除するプリンタ名を選択し、「削除」をクリックします。
 - 選択したプリンタが削除されます。
- 3 「プリンタリスト」を閉じます。
- 4 インストールした「HDD」の「ライブラリ」－「Printers」－「PPDs」－「Contents」－「Resources」－「ja.lproj」内の以下のファイルを「ゴミ箱」へドラッグします。
 - 「KONICA MINOLTA C352.gz」
- 5 「ライブラリ」－「Printers」内の不要なファイルを削除します。

OS 10.3/10.4 の場合は、「ライブラリ」－「Printers」－「KONICAMINOLTA」－「filter」内の「***c352」フォルダと、
「ライブラリ」－「Printers」－「KONICAMINOLTA」－「PDEs」内の以下の4つのフォルダを「ゴミ箱」へドラッグします。

 - KONICAMINOLTAC352 Finishing.plugin
 - KONICAMINOLTAC352 ImageLayout.plugin
 - KONICAMINOLTAC352 Security.plugin
 - KONICAMINOLTAC352 Setup.plugin

OS 10.2 の場合は、「ライブラリ」－「Printers」－「PPD Plugins」内の以下の4つのフォルダを「ゴミ箱」へドラッグします。

 - KONICAMINOLTAC352 Finishing.plugin
 - KONICAMINOLTAC352 ImageLayout.plugin
 - KONICAMINOLTAC352 Security.plugin
 - KONICAMINOLTAC352 Setup.plugin

OS 10.2 の場合は、続いて、[移動] - [フォルダへ移動] で「/usr」を入力して「/usr」フォルダへ移動し、「libexec」 - 「cups」 - 「filter」内の「***c352」フォルダをゴミ箱へドラッグします。

6 コンピュータを再起動します。

これでプリンタドライバの削除は完了です。

Macintosh OS 9.2 の場合

- 1 「HDD」 - 「システムフォルダ」 - 「機能拡張」 - 「プリンタ記述ファイル」内の「KONICAMINOLTAC352JVxxx.ppd」のPPDファイルを選択し、「ゴミ箱」へドラッグします。

- プリンタドライバ関連ファイルが削除されます。

2 コンピュータを再起動します。


これでプリンタドライバの削除は完了です。

3 ネットワーク印刷の設定

3.1 ネットワーク機能の概要

ネットワーク機能とは

本機の Ethernet をネットワークに接続すると、本プリンティングシステムをネットワークプリンタとして使用できます。



本プリンティングシステムは、100Base-TX および 10Base-T 規格に対応しています。また、プロトコルは TCP/IP (LPD/LPR、IPP、SMB)、NetBEUI (SMB)、IPX/SPX (NetWare)、AppleTalk (EtherTalk) などに対応しています。



ワンポイントアドバイス

ネットワーク設定を行う場合、「管理者モード」に入る管理者パスワードが必要です。

管理者パスワードについては、本機の管理者におたずねください。

ネットワーク機能の特徴

本プリンティングシステムは、さまざまなネットワーク環境に柔軟に対応できるよう、以下のネットワーク機能を備えています。

- 10Base-T / 100Base-TX (Fast Ethernet) の自動選択。
- DHCP や BOOTP などにより、IP アドレスの自動取得が可能。
- SMB 印刷によるプリント (Windows98SE/Me/2000/XP/Server 2003)
Windows 98SE/Me/2000/XP/Server2003 で、SMB による印刷ができます。
- LPR によるプリント (Windows NT 4.0/2000/XP/Server2003)
Windows NT 4.0/2000/XP/Server2003 で、LPD/LPR による印刷ができます。Windows 98SE/Me では利用できません。



ワンポイントアドバイス

LPR (Line Printer Request) : Windows NT4.0/2000/XP/Server2003 で利用できるプリント要求方式です。キュー名は「Print」と入力します。

- Port9100 によるプリント (Windows98SE/Me/2000/XP/Server 2003)
Windows98SE/Me/2000/XP/Server2003 で、Port9100 による印刷 (Raw 印刷) ができます。



ご注意

Windows 98SE/Me で Port9100 接続を利用する場合、Peer to Peer Printing Tool のインストールが必要となる場合があります。

Peer to Peer Printing Tool の入手については、製品を購入した販売店にお問い合わせください。

- Novell Netware の Pserver および Rprinter (Nprinter) の両方をサポート。
- Novell NetWare のプリントサーバ機能に対応し、バインダリモードと Novell DirectoryService (NDS) の両方をサポート。

NetWare による利用

Novell NetWare 4.x ～ 6 の、プリントサーバ機能に対応しています。

ネットワーク OS として Novell NetWare 4.x ～ 6 が使用されているネットワークに本プリンティングシステムを接続し、クライアントからプリントサーバ（ネットワークコントローラ）にプリント指示を送ることができます。対応モードは、以下の 3 種類です。

- Nprinter
- Pserver
- NDS/NDPS



ワンポイントアドバイス

NetWare の機能の詳細は、NetWare の操作説明書をごらんください。

Macintosh による利用

Macintosh から、LPR または AppleTalk、Bonjour/Rendezvous による印刷ができます。

AppleTalk 環境、Bonjour/Rendezvous 環境のプリントサーバに本プリンティングシステムを接続し、Macintosh から本機にプリント指示を送ることもできます。

各 Windows OS で選択可能なネットワーク接続方式

この章では、ネットワーク印刷に必要な設定について説明しています。

ネットワーク印刷方法（SMB 印刷、LPR 印刷、IPP 印刷）により、設定方法が異なります。ご使用の環境に最適なネットワーク印刷方法を選択してください。

Windows OS からのネットワーク印刷方法

	使用する プロトコル	Windows 98SE	Windows Me	Windows 2000	Windows XP	Windows NT 4.0	Windows Server 2003
SMB 印刷	TCP/IP、 NetBEUI	○	○	○	○		○
LPR 印刷	TCP/IP			○	○	○	○
IPP 印刷	TCP/IP			○	○		○
Port9100 印刷	TCP/IP	△ *	△ *	○	○		○

* Windows 98SE/Me で Port9100 印刷を利用する場合、Peer to Peer Printing Tool のインストールが必要となる場合があります。詳細については、次表をごらんください。

Port9100 使用時に Peer to Peer Printing Tool のインストールが必要な場合

	オペレーティングシステム			
	Windows 98SE/Me		Windows 2000/XP/2003	
ドライバ種類	インストーラ 使用	インストーラ 使用せず	インストーラ 使用	インストーラ 使用せず
PCL コニカミノルタ製	不要 *1	必要	不要 *4	
PostScript コニカ ミノルタ製	- *2			
PostScript PPD	- *3	必要	- *2	

*1 本機をネットワークに接続した状態で、インストーラを利用したプリンタドライバのインストールをすると、自動的に必要な Peer to Peer Printing Tool もインストールされ、Port9100 が作成される

*2 プリンタドライバがオペレーティングシステムに非対応

*3 インストーラによるプリンタドライバのインストールに非対応

*4 オペレーティングシステム標準の機能を使用するため不要

- Peer to Peer Printing Tool の入手については、製品を購入した販売店にお問い合わせください。
- Peer to Peer Printing Tool をインストールした場合のドライバ側の設定については、「Port9100 印刷（Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003）」（p. 3-14）をごらんください。
- SMB 印刷をご利用いただくと、Peer to Peer Printing Tool などのソフトウェアをインストールせずにネットワークプリントを行うことができます。SMB 印刷については、「SMB 印刷による利用」（p. 3-9）をごらんください。



ご注意

ネットワーク印刷の設定を行う前に、プリンタドライバをインストールしておいてください。詳しくは、「プリンタドライバのインストール」（p. 2-1）をごらんください。

ネットワーク印刷を行うには、インストールしたプリンタドライバのプリントのポートをネットワーク接続用に変更し、必要に応じて本機の設定を変更します。

ただし、IPP 接続の場合は、プリンタドライバのインストールから行う必要があります。

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法

NetWare バージョン	使用するプロトコル	エミュレーション	サービスモード
NetWare 4.x	IPX	NDS / バインダリ	Pserver/Nprinter
NetWare 5.x/6	IPX	NDS	Pserver
	TCP/IP	NDPS(lpr)	

3.2 本機の IP アドレスの設定

まず、本機操作パネルで、IP アドレスを割当てます。



ワンポイントアドバイス

ネットワークに関する設定は、ネットワーク管理者の指示にしたがって行ってください。


- 1 操作パネルで【設定メニュー / カウンタ】を押し、[管理者設定] キーを押して、管理者パスワードを入力します。




ご注意

「管理者モード」に入るにはパスワードが必要です。管理者パスワードについては、本機の管理者におたずねください。

- 2 [ネットワーク設定] - [TCP/IP 設定] の画面を表示します。
- 3 [使用する] に設定します。
次の画面に進みます。自動的に進まない場合は [次画面] を押します。



- 4 「IP 確定方法」を「直接入力」に設定します。



- 5 以下の項目を設定します。

IP アドレス：	本機の IP アドレスを設定します。
サブネットマスク：	接続するネットワークのサブネットマスクを設定します。
デフォルトゲートウェイ：	接続するネットワークのデフォルトゲートウェイアドレスを設定します。

- 6 [OK] を押します。



ワンポイントアドバイス)

ここでは DHCP サーバを使用せずに、固定の IP アドレスを入力する方法を説明していますが、DHCP サーバから自動的に IP アドレスを割り当てることも可能です。「IP 確定方法」を「自動取得」にし、表示される設定画面で「DHCP 設定」の項目を「使用する」に設定すると、ネットワーク上の DHCP サーバから自動的に、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが割り当てられるため、それらを手動で割り当てる必要がありません。ただし、「DHCP 設定」の項目を「使用する」に設定するにあたって、以下の点に注意してください。

ネットワーク管理者に、DHCP サーバが存在していることを確認してください。DHCP サーバが存在しない場合は、必ず「IP アドレス設定」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を設定してください。

DHCP サーバを使用して IP アドレス等が割り当てられた場合、IP アドレスなどが自動的に変更される可能性があります。IP アドレス等が変更されると、IP アドレスでネットワーク上のプリンタを指定してプリントする設定にしている場合、通信ができないためプリントができなくなる可能性があります。「DHCP 設定」の項目を「使用する」に設定した場合は、DHCP サーバ側の設定で、本機に割り当てる IP アドレスを固定にすることを推奨します。

- 7 設定を有効にするため、本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。



ご注意)

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

電源を ON にすると IP アドレスの設定が有効になります。

3.3 PageScope Web Connection へのアクセス方法

本機の IP アドレスを設定すると、PageScope Web Connection へアクセスできるようになります。

PageScope Web Connection へは、Web ブラウザで直接アクセスします。

- 1 Web ブラウザを起動します。
- 2 URL フィールドに、以下のように本機の IP アドレスを入力して、[Enter] キーを押します。
 - http:// <本機の IP アドレス> /
例：本機の IP アドレスが 192.168.1.20 の場合
http://192.168.1.20/

PageScope Web Connection の画面が表示されます。



ワンポイントアドバイス)

ユーザ認証機能が有効の場合は、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

PageScope Web Connection については、「PageScope Web Connection の使い方」(p. 10-38) をごらんください。

3.4 SMB 印刷による利用


SMB 印刷（Windows 印刷）を利用して Windows 98SE/Me のコンピュータから Microsoft ネットワーク上でのダイレクト印刷を可能にします。

本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP アドレスの設定」(p. 3-5) をご覧ください。

また、PageScope Web Connection で以下のように Windows 印刷の設定を行います。

- 1 PageScope Web Connection を起動します。
ログイン画面が表示されていない場合は、[ログアウト] をクリックしてログアウトします。
- 2 ログイン画面で「管理者」を選択し、[ログイン] をクリックします。
- 3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。
- 4 「ネットワーク」タブから「SMB 設定」－「プリント設定」メニューを選択します。



5 以下の項目を設定します。

- | | |
|------------|--|
| プリント設定： | SMB 印刷サービスを使用するかどうかを設定します。ここでは「使用する」を選択します。 |
| NetBIOS 名： | NetBIOS 名を設定します（半角 15 文字以内。記号は - のみ使用可能。）。 |
| プリントサービス名： | プリントサービス名を設定します（/ ¥ を除く半角 12 文字以内）。 |
| ワークグループ： | ワークグループ名を設定します（“ ¥ ; : , * < > + = ? を除く半角 15 文字以内）。 |

6 設定を有効にするため、本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。



ご注意

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

プリンタドライバ側の設定

Windows 98SE/Me の場合

- 1 「スタート」をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「詳細」タブの「ポートの追加」をクリックします。
- 4 「ネットワーク」を選択し、「参照」をクリックします。ネットワーク構成を表示し、目的のプリンタアイコンを選択します。

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

- 1 Windows 2000 の場合は、「スタート」をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、「スタート」をクリックして、「プリンタと FAX」をクリックします。



メモ)

「スタート」メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。

- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「ポート」タブの「ポートの追加」をクリックし、「Local Port」をダブルクリック、または「Local Port」を選択後「新しいポート」をクリックして、¥¥NetBIOS 名 ¥ ¥ プリントサービス名を入力します。



ご注意)

NetBIOS 名とプリントサービス名は、PageScope Web Connection で入力したものと同名前を入力してください。
設定内容については、「本機の設定」(p. 3-9) をごらんください。

- 4 「閉じる」をクリックして終了します。

3.5 LPR 印刷による利用

LPR 印刷サービスは、Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 では標準でサポートされています。ネットワークプロトコルは、TCP/IP を使用します。

本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP アドレスの設定」(p. 3-5) をご覧ください。

プリンタドライバ側の設定

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

- 1 Windows 2000 の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] をクリックして、「プリンタと FAX」をクリックします。



メモ)

[スタート] メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。

- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「ポート」タブの [ポートの追加] をクリックします。
- 4 「利用可能なポートの種類」リスト内で「Standard TCP/IP Port」を選択し、[新しいポート] をクリックします。
- 5 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードが起動したら、[次へ] をクリックします。
- 6 「プリンタ名または IP アドレス」ボックスに本機の IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。
- 7 「カスタム」をチェックし、[設定] をクリックします。
- 8 「LPR」をチェックし、「キュー名」ボックスに「Print」と入力し、[OK] をクリックします。
大文字、小文字も正確に入力する必要があります。

- 9 [次へ]、[完了] をクリックして終了します。

Windows NT 4.0 の場合

- 1 [スタート] をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「ポート」タブの「ポートの追加」をクリックします。
- 4 「利用可能なプリンタポート」リスト内で「LPR Port」を選択し、「新しいポート」をクリックします。



ワンポイントアドバイス

「LPR Port」がリストにない場合は、「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」－「ネットワーク」を選択します。「サービス」タブの「追加」をクリックして Microsoft TCP/IP 印刷サービスをインストールしてください。

- 5 「LPR 互換プリンタの追加」ダイアログで、「lpd を提供しているサーバの名前またはアドレス」ボックスに、本機の IP アドレスを入力します。
- 6 「サーバのプリンタ名またはプリンタキュー名」ボックスに「Print」と入力します。
大文字、小文字も正確に入力する必要があります。
- 7 [OK] をクリックして終了します。

3.6 Port9100 印刷 (Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 2003)

Port9100 印刷サービスは、Windows 2000/XP/ Server 2003 では標準でサポートされています。ネットワークプロトコルは、TCP/IP を使用します。Windows 98SE/Me で Port9100 印刷を利用する場合、Peer to Peer Printing Tool のインストールが必要となる場合があります。どのような場合に Peer to Peer Printing Tool のインストールが必要となるかについては、「Windows OS からのネットワーク印刷方法」(p. 3-3) をごらんください。

本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP アドレスの設定」(p. 3-5) をごらんください。

プリンタドライバ側の設定 (Windows 2000/XP/Server 2003)

Port9100 印刷を利用する場合は、プリンタドライバのポートを Port9100 ポートに変更します。

- 1 Windows 2000 の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」 - 「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] をクリックして、「プリンタと FAX」をクリックします。



メモ

[スタート] メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。

- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「ポート」タブの [ポートの追加] をクリックします。
- 4 「利用可能なポートの種類」リスト内で「Standard TCP/IP Port」を選択し、[新しいポート] をクリックします。
- 5 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードが起動したら、[次へ] をクリックします。
- 6 「プリンタ名または IP アドレス」ボックスに本機の IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

- 7 「カスタム」をチェックし、「設定」をクリックします。
- 8 「RAW」をチェックし、「ポート番号」ボックスに RAW ポート番号（初期設定では「9100」）を入力します。
- 9 「次へ」、「完了」をクリックして終了します。



...

メモ)

TCP/IP 設定で、RAW ポートを使用しない状態になっているときはプリントできません。

Peer to Peer Printing Tool をインストールして Port9100 接続をする場合 (Windows 98SE/Me)

Windows 98SE/Me で Peer to Peer Printing Tool をインストールして Port9100 接続をする場合、Peer to Peer Printing Tool の入手については、製品を購入した販売店にお問い合わせください。

Port9100 によるネットワーク接続を行うには、Peer to Peer Printing Tool をインストール後、プリンタドライバ側で次の設定を行ってください。



...

メモ)

Peer to Peer Printing Tool をアンインストールする場合は、Peer to Peer ポートを使用しているプリンタドライバを削除してから、「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」で Peer to Peer Printing Tool を削除してください。



...

ご注意)

複数のプリンタドライバが Peer to Peer Printing Tool を使用してネットワーク接続されている場合、Peer to Peer Printing Tool をアンインストールすると、Peer to Peer Printing Tool によりネットワーク接続されているすべてのプリンタドライバがネットワーク接続できなくなります。

Peer to Peer Printing Tool をインストールして Port9100 接続をする場合のプリンタドライバ側の設定 (Windows 98SE/Me)

Windows 98SE/Me で Peer to Peer Printing Tool をインストールして、Port9100 接続をする場合、Peer to Peer Printing Tool をインストール後、プリンタドライバのポートを Peer to Peer ポートに変更する必要があります。

- 1 「スタート」をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「詳細」タブの「ポートの追加」をクリックします。
- 4 「その他」をクリックし、リスト内で「KONICA MINOLTA Peer to Peer Port」を選択し、[OK] をクリックします。
Peer to Peer セットアップ画面が表示されます。ネットワーク上に接続されているプリンタは自動的に検出されます。
- 5 デバイスリストからプリンタを選択し、ポート番号を入力して「ポートの追加」をクリックします。
 - 手順 8 に進みます。
 - デバイスリストに目的のプリンタが表示されないときは、手順 6 に進みます。
- 6 「手動セットアップ」をクリックします。
- 7 接続しているネットワークに合わせて TCP/IP または IPX の項目を入力し、「ポートの追加」をクリックします。
 - 手順 8 に進みます。
- 8 確認画面で [OK] をクリックします。
 - ポートが追加されます。
- 9 成功画面で [OK] をクリックして終了します。

3.7 IPP 印刷 (Windows 2000/XP/Server 2003)

IPP (Internet Printing Protocol) 印刷サービスは、Windows 2000/XP/Server 2003 では標準でサポートされています。ネットワークプロトコルは、TCP/IP を使用します。

本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP アドレスの設定」(p. 3-5) をご覧ください。

また、PageScope Web Connection で IPP 印刷の設定を行います (デフォルトの設定のままでも印刷可能です)。

- 1 PageScope Web Connection を起動します。
ログイン画面が表示されていない場合は、[ログアウト] をクリックしてログアウトします。
- 2 ログイン画面で「管理者」を選択し、[ログイン] をクリックします。
- 3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。

4 「ネットワーク」タブから「IPP 設定」メニューを選択します。



5 以下の項目を設定します。

- IPP : IPP 印刷を行うかどうかを設定します。ここでは「使用する」を選択します。
- プリンタ名 : プリンタ名を設定します（半角英数字 127 文字以内）。
- プリンタ設置場所 : プリンタ設置場所を設定します（半角英数字 127 文字以内）。
- プリンタ情報 : プリンタ製造情報を設定します（半角英数字 127 文字以内）。
- Printer URI : IPP を利用して印刷できるプリンタの URI が表示されます。
- オペレーションサポート情報 : IPP でサポートする印刷操作を指定します。

- IPP ジョブ許可 : IPP 受信機能を使用するかどうかを設定します。
- IPP 認証設定 : IPP 接続での認証方式とユーザ名、パスワードを設定します。

プリンタドライバのインストール

IPP 印刷の場合は、プリンタドライバをインストールしなします。

- 1 Windows プリンタドライバ用の CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れます。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ : User Software CD-ROM
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ : PostScript Printer Driver CD-ROM
- 2 Windows 2000 の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] をクリックして、「プリンタと FAX」をクリックします。



メモ

[スタート] メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。

- 3 Windows 2000/Server 2003 の場合は、「プリンタの追加」をダブルクリックします。
Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタのインストール」をクリックします。
「プリンタの追加ウィザード」が起動します。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 「ローカルまたはネットワークプリンタ」画面で、「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ] をクリックします。
- 6 「プリンタの検索」画面で、「インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します」を選択します。

- 7 「URL」フィールドに、以下の形式で、本機の URL を入力し、[次へ] をクリックします。
 - http:// <本機の IP アドレス> /ipp
例：本機の IP アドレスが 192.168.1.20 の場合
http://192.168.1.20/ipp
 - 8 確認のダイアログが表示されたら、[OK] をクリックします。
 - 9 [ディスク使用] をクリックします。
 - 10 [参照] をクリックし、CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを指定し、[OK] をクリックします。
 - PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM「Driver¥bizhubC352」フォルダ
 - PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver CD-ROM「Driver¥bizhubC352」フォルダ
 - 11 「プリンタ」リストにプリンタ名が表示されることを確認して、[次へ] をクリックします。
 - 12 Windows で通常使うプリンタに設定するかどうかを選択し、[次へ] をクリックします。
 - 13 [完了] をクリックして、プリンタの追加ウィザードを終了します。
- 設定が完了したプリンタは、通常のローカルプリンタと同様に使用できます。また、Windows 上でプリンタを共有設定することにより、ネットワーク内の他の Windows コンピュータからネットワークプリンタとして使用できます。

3.8 NetWare による利用

プリンタコントローラは、以下の環境をサポートしています。

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法

NetWare バージョン	使用するプロトコル	エミュレーション	サービスモード
NetWare 4.x	IPX	NDS / バインダリ	Pserver/Nprinter
NetWare 5.x/6	IPX	NDS	Pserver
	TCP/IP	NDPS(lpr)	

NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでのリモートプリンタモードの場合



ワンポイントアドバイス

バインダリエミュレーションを使用する場合は、NetWare Server でバインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してください。


- 1 クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバにログインします。
- 2 Pconsole を起動します。
- 3 「利用可能な項目」から「クイックセットアップ」を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリューム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他／不明」に設定して、保存します。
- 5 [Esc] キーを押し、Pconsole を終了します。
- 6 NetWare Server のコンソールで、PSERVER.NLM をロードしてください。



ワンポイントアドバイス

キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数のキューの割当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じて設定してください。

- 7 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブから「NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。



- | | |
|------------------|--|
| IPX 設定： | 使用する |
| イーサネットフレームタイプ： | 自動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを選択してください） |
| NetWare プリントモード： | Nprinter/Rprinter |
| プリンタ名： | プリンタ名を設定します。 |
| プリンタ番号： | プリンタ番号（0 ～ 255）を設定します。
255 を設定すると“自動”になります。 |

- 8 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。



ご注意)

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

- 9 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバ画面を表示し、接続しているプリンタ 0 に、作成したプリンタが「ジョブの待機中」になっていることを確認してください。

NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでのプリントサーバモードの場合




ワンポイントアドバイス)

バインダリエミュレーションを使用する場合は、NetWare Server でバインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してください。

- 1 クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバにログインします。
- 2 Pconsole を起動します。
- 3 「利用可能な項目」から「クイックセットアップ」を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリューム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他／不明」に設定して、保存します。
- 5 [Esc] キーを押し、Pconsole を終了します。

- 6 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブから「NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。



- | | |
|------------------|---|
| IPX 設定： | 使用する |
| イーサネットフレームタイプ： | 自動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを選択してください） |
| NetWare プリントモード： | Pserver |
| プリントサーバ名： | 手順 4 で作成したプリントサーバ名 |
| プリントサーバパスワード： | NetWare Server 側で設定している場合のみ設定してください。（「●●●●」で表示されます） |
| ポーリング間隔： | 1（必要に応じて変更してください） |
| Bindery/NDS： | NDS/Bindery 設定 |
| ファイルサーバ名： | Pserver を接続するファイルサーバ名 |

- 7 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。



ご注意)

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

- 8 NetWare Server のコンソールで、MONITOR.NLM をロードしてください。
- 9 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続されていることを確認してください。

NetWare 4.x リモートプリンタモード（NDS）の場合

- 1 クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。
- 2 NWadmin を起動します。
- 3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツールメニューから「プリントサービスクイックセットアップ」を選択します。
- 4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリューム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他／不明」に設定して、保存します。



ワンポイントアドバイス)

キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数のキューの割当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じて設定してください。

- 5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブから「NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。



- | | |
|------------------|--|
| IPX 設定： | 使用する |
| イーサネットフレームタイプ： | 自動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを選択してください） |
| NetWare プリントモード： | Nprinter/Rprinter |
| プリンタ名： | プリンタ名を設定します。 |
| プリンタ番号： | プリンタ番号（0～255）を設定します。
255 を設定すると“自動”になります。 |

- 6 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

**ご注意)**

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

- 7 NetWare Server のコンソールで、PSERVER.NLM をロードしてください。
- 8 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバ画面を表示し、接続しているプリンタ 0 に、「C300」（作成したプリンタ）が「ジョブの待機中」になっていることを確認してください。

NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバモード（NDS）の場合**ワンポイントアドバイス)**


プリントサーバモードを使用する場合は、NetWare サーバに IPX プロトコルがロードされている必要があります。

- 1 クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。
- 2 NWadmin を起動します。
- 3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツールメニューから「プリントサービスクイックセットアップ（非 NDPS）」を選択します。
- 4 「プリントサーバ名」、「プリンタ名」、「プリントキュー名」、「ボリューム名」を入力し、プリンタの「タイプ」名を「その他／不明」に設定して、「作成」をクリックします。

**ワンポイントアドバイス)**

キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数のキューの割当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じて設定してください。

- 5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブから「NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。



IPX 設定：	使用する
イーサネットフレームタイプ：	自動検出（ネットワーク環境によって、フレームタイプを選択してください）
NetWare プリントモード：	Pserver
プリントサーバ名：	手順 4 で作成したプリントサーバ名
プリントサーバパスワード：	NetWare サーバ側で設定している場合のみ設定してください。（「●●●●」で表示されます）
ポーリング間隔：	1（必要に応じて変更してください）
Bindery/NDS：	NDS
NDS コンテキスト名：	Pserver を接続するコンテキスト名
NDS ツリー名：	Pserver がログインするツリー名

- 6 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

**ご注意)**

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

- 7 NetWare サーバのコンソールで、MONITOR.NLM をロードしてください。
- 8 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続していることを確認してください。

NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service (NDPS) の場合**ワンポイントアドバイス)**

NDPS に関する設定を行う前に、NDPS ブローカと NDPS マネージャが作成、ロードされていることを確認してください。

NetWare サーバで TCP/IP プロトコルが設定されていることを確認し、本機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認して、作業を行ってください。

- 1 クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。
- 2 NWAdmin を起動します。
- 3 プリンタエージェントを作成する「組織」、「部門」コンテナを右クリックし、作成より、「NDPS プリンタ」を選択します。
- 4 「NDPS プリンタ名」欄に、「プリンタ名」を入力します。
- 5 「プリンタエージェントのソース」欄で「新規プリンタエージェントを作成する」を選択し、「作成」をクリックします。
- 6 プリンタエージェント名を確認し、「NDPS マネージャ名」欄で、NDPS マネージャをブラウズし、登録します。
- 7 「ゲートウェイタイプ」で、「Novell プリンタゲートウェイ」を選択し、登録します。

- 8 「Novell NDPS の設定」ウインドウで、プリンタ「(なし)」、ポートハンドラ「Novell ポートハンドラ」を選択し、登録します。
- 9 「接続タイプ」で、「リモート (IP 上で LPR)」を選択し、登録します。
- 10 本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンタ名に「Print」と入力して「完了」を押して登録します。
- 11 プリンタドライバの登録画面が現れますが、各 OS とも「なし」を選択して登録を終了してください。



ワンポイントアドバイス)

プリンタを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、キューの割当ては、NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じて設定してください。

NetWare サーバを使用するときのクライアント (Windows) の設定

- 1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] をクリックして、「プリンタと FAX」をクリックします。



メモ)

[スタート] メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。

- 2 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0/Server 2003 の場合は、「プリンタの追加」をダブルクリックします。
Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタのインストール」をクリックします。
「プリンタの追加ウィザード」が起動します。
- 3 印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名 (または NDPS プリンタ名) を指定します。

- 4 プリンタのモデル一覧で、CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプリンタドライバに応じて指定します。

OS	プリンタドライバ	フォルダ
Windows 98SE/ Me	PCL コニカミノルタ製	User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ
	PostScript PPD	PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥PS-PPD」フォルダ
Windows NT 4.0/2000/XP/ Server 2003	PCL コニカミノルタ製	User Software CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ
	PostScript コニカミノルタ製	PostScript Printer Driver CD-ROM 「Driver¥bizhubC352」フォルダ

- 5 画面の指示にしたがってインストールを完了します。

3.9 Macintosh による利用

ここでは、本機の設定と Macintosh のネットワーク設定について説明しています。

プリンタのネットワークポートの設定は、プリンタドライバインストール後、プリンタの選択時に行います。プリンタの選択については、「プリンタの選択」(p. 2-20) をご覧ください。

本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP アドレスの設定」(p. 3-5) をご覧ください。


また、PageScope Web Connection で AppleTalk または Bonjour の設定を行います。

AppleTalk の設定

本機を Macintosh と AppleTalk 接続するときは、AppleTalk の設定が必要です。

- 1 PageScope Web Connection を起動します。
ログイン画面が表示されていない場合は、[ログアウト] をクリックしてログアウトします。
- 2 ログイン画面で「管理者」を選択し、[ログイン] をクリックします。
- 3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。

- 4 「ネットワーク」タブから「AppleTalk 設定」メニューを選択します。



- 5 以下の項目を設定します。

AppleTalk 設定 : AppleTalk を使用するかどうかを設定します。ここでは「使用する」を選択します。

プリンタ名 : プリンタ名を設定します（半角英数字 31 文字以内）。

ゾーン名 : 接続する「ゾーン名」を設定します（半角英数字 31 文字以内）。

- 6 設定を有効にするため、本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。



ご注意

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

Bonjour の設定


本機を Macintosh と Bonjour/Rendezvous 接続するときは、Bonjour の設定が必要です。



メモ)

Bonjour 接続は OS X 10.4 の機能で、10.3 以前の Rendezvous 接続と同等の機能です。

- 1 PageScope Web Connection を起動します。
ログイン画面が表示されていない場合は、[ログアウト] をクリックしてログアウトします。
- 2 ログイン画面で「管理者」を選択し、[ログイン] をクリックします。
- 3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。
- 4 「ネットワーク」タブから「Bonjour 設定」メニューを選択します。
- 5 以下の項目を設定します。



- Bonjour 設定 : Bonjour/Rendezvous 接続を使用するかどうかを設定します。ここでは「使用する」を選択します。
- Bonjour 名 : 接続機器名として表示させる Bonjour 名を設定します（半角英数字記号 63 文字以内）。

- 6 設定を有効にするため、本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

**ご注意)**

電源をオンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

Macintosh の設定

接続している Macintosh で、TCP/IP と AppleTalk を設定します。

**ワンポイントアドバイス)**

ネットワーク設定の詳細は、ネットワーク管理者に確認してください。

プリンタドライバのインストール方法は、「プリンタドライバのインストール」(p. 2-1) をご覧ください。

Bonjour (OS X 10.4 の機能) は常に有効であるため、設定を変更する必要はありません。

Bonjour/Rendezvous は、OS X の機能です。Mac OS 9.2 は、AppleTalk で接続してください。

Mac OS X の場合

- 1 「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。
- 2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。
- 3 「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択します。
- 4 「TCP/IP」タブをクリックします。
- 5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設定」項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。
- 6 AppleTalk 接続を利用する場合は、「AppleTalk」タブをクリックし、「AppleTalk 使用」チェックボックスが ON になっているか確認します。

- 7 画面左上のクローズボタンをクリックします。
「設定の変更を適用しますか？」というメッセージが表示されます。
- 8 [適用] をクリックします。
変更した設定が保存されます。

Mac OS 9.2 の場合

- 1 「アップル」メニューの「コントロールパネル」－「AppleTalk」を選択します。
- 2 「経由先」で「Ethernet」を選択します。
- 3 「アップル」メニューの「コントロールパネル」－「TCP/IP」を選択します。
- 4 「経由先」で「Ethernet」を選択します。
- 5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設定方法」の項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。
- 6 画面左上のクローズボタンをクリックします。
「変更内容を現在の設定に保存しますか？」というメッセージが表示されます。
- 7 [保存] をクリックします。

4 色々な印刷方法

4.1 印刷操作


Windows の場合

アプリケーションソフトウェアからプリントする。

通常、プリントはアプリケーションソフトウェアから指定します。

- 1 アプリケーションソフトウェアでデータを開き、[ファイル] をクリックしてメニューから「印刷」（または「プリント」）をクリックします。
- 2 「プリンタ名」（または「プリンタの選択」）でプリントしたいプリンタ名が選択されているか確認します。

目的のプリンタが選択されていないときは、クリックして選択します。



ワンポイントアドバイス

「印刷」画面は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

- 3 プリントするページ範囲や部数を設定します。

- 4 必要に応じて「プロパティ」(または「詳細設定」)をクリックし、プリンタドライバの設定を変更します。

**ご注意)**

「印刷」画面で「プロパティ」や「詳細設定」をクリックすると、プリンタドライバの設定画面が表示され、各種機能を設定できます。詳しくは、「PCL ドライバの設定」(p. 5-1)または「PostScript ドライバの設定 (Windows)」(p. 6-1)、「PPD ドライバの設定 (Windows)」(p. 7-1) をごらんください。

「印刷」画面から変更したプリンタドライバの設定は保存されず、アプリケーションソフトウェアを終了すると元にもどります。

- 5 「印刷」をクリックします。
コピー機のデータランプが点滅します。

テスト印刷

プリンタドライバのインストールやネットワーク設定が完了すると、プリントできるようになります。正しく接続されているかどうか確認するときは、Windows 標準のテストページが利用できます。

テストページは、プリンタドライバのプロパティから行います。

- 1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、「スタート」をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、「スタート」をクリックし、「プリンタとFAX」をクリックします。

**メモ)**

「スタート」メニューに「プリンタとFAX」が表示されていない場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタとFAX」を選びます。

- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「全般」タブを選択し、「テストページの印刷」(または「印字テスト」)をクリックします。

テストページがプリントされ、確認画面が表示されます。

4 確認したら、[OK]（または[はい]）をクリックします。



ご注意)

正しくプリントされない場合は、正しいプリンタドライバがインストールされていること、ネットワーク設定が完了していることを確認してください。

Macintosh の場合

プリンタドライバのインストールやネットワーク設定が完了すると、プリントできるようになります。通常、プリントはアプリケーションソフトウェアから指定します。

Mac OS X の場合

- 1 アプリケーションでデータを開き、[ファイル] をクリックしてメニューから「プリント」（または「印刷」）をクリックします。
- 2 「プリンタ名」でプリントしたいプリンタ名が選択されているか確認します。



- 3 部数と印刷範囲を設定して、[プリント] をクリックします。
コピー機のデータランプが点滅します。




ワンポイントアドバイス

プリンタが表示されないときは、[プリントセンター]（または [プリンタ設定ユーティリティ]）でプリンタを選択します。詳しくは、「プリンタの選択」（p. 2-20）をごらんください。

「プリント」画面はアプリケーションによって異なります。

Mac OS 9.2 の場合

- 1 アプリケーションでデータを開き、[ファイル] をクリックしてメニューから「プリント」（または「印刷」）をクリックします。
- 2 「プリンタ名」でプリントしたいプリンタ名が選択されているか確認します。
- 3 「一般設定」を選択します。



ワンポイントアドバイス

プリンタが表示されないときは、「セレクト」でプリンタを選択します。詳しくは、「プリンタの選択」（p. 2-20）をごらんください。

「プリント」画面はアプリケーションによって異なります。

「設定を保存」をクリックすると、設定内容が保存されます。

- 4 部数と印刷範囲を設定して、「プリント」をクリックします。
コピー機のデータランプが点滅します。

4.2 プリンタ機能を設定するには

コンピュータからプリントするときでも、ソートや製本など、本機の機能を指定できます。本機の機能の設定方法は、接続しているコンピュータの OS によって異なります。

機能一覧

印刷に関する主な設定項目とプリンタドライバの対応をまとめています。



ワンポイントアドバイス

機能の名称は、Windows XP の PCL プリンタドライバで表示されるものを基本に記載しています。また、記載されている項目や設定値はオプションの有無や設定によって表示が異なる場合があります。

機能	概要	プリンタドライバ		
		PCL	Post Script	PPD
原稿の向き	原稿の用紙方向を選択します。	○	○	○
原稿サイズ	原稿の用紙サイズを設定します。	○	○	
出力サイズ	プリントする用紙のサイズを設定します。	○	○	○
ズーム	拡大・縮小してプリントします。	○	○	○
給紙トレイ	プリントする給紙トレイを選択します。	○	○	○
用紙種類設定	給紙トレイの用紙種類を設定します。	○	○	○
とじ位置	とじ位置を選択します。	○	○	○
印刷種類	印刷種類（片面、両面、小冊子）を選択します。	○	○	○
ページ割付	複数ページを 1 枚の用紙に割付けてプリントします。	○	○	○
とじしろ	パンチ穴をあけたり、ステープル止めるための余白をつけます。	○		
ステープル	ステープル止めをします。	○	○	○
パンチ穴	パンチ穴を開けます。	○	○	○
中とじ / 折り	中とじに仕上げます。	○	○	○
出力方法 (ジョブ管理)	通常のプリントのほか、機密プリントやボックス保存など特殊な出力形態を選択します。	○	○	△ (Mac OS X のみ)
部数	プリントする部数を指定します。	○	○	○
排紙トレイ	用紙を排出するトレイを選択します。	○	○	○

機能	概要	プリンタドライバ		
		PCL	Post Script	PPD
ソート	複数ページのデータを 1 部ずつまとめてプリントします。	○	○	○
仕分け	複数部数をプリントするときに、1 部ずつ位置をずらして排出します。	○	○	○
白紙抑制	データに白ページがある場合、プリントしません。	○		
オモテ表紙	表紙を付けてプリントします。	○	○	○
ウラ表紙	ウラ表紙を付けてプリントします。	○	○	○
OHP 合紙	OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。	○	○	○
ページ単位設定	ページ単位で用紙やトレイを切換えます。	○		
章分け	オモテ面にプリントするページを指定します。	○		
フォーム	別途作成したフォームデータと原稿を重ねてプリントします。	○		
ウォーターマーク	文書にウォーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせてプリントします。	○	○	
ナンバリング	部数番号を付けてプリントします。	○		
コピープロテクト	特殊なパターンを印刷し、コピーを防止します。	○		
カラー選択	カラープリントと白黒プリントを選択します。	○	△ (2 色カラーの選択なし)	△ (2 色カラーの選択なし)
光沢モード	光沢効果を加えてプリントします。	○	○	○
原稿種類	選択した原稿に適した画質でプリントします。	○	○	○
画質調整	画質を調整します。	○	○	○
パターン	グラフィックパターンの細かさを設定します。	○		
プリンタフォントを使用する	TrueType フォントをプリンタフォントに置換える設定を行います。	○	○	○
FAX 送信	FAX として送信します。	○		
ユーザ認証	登録したユーザ名とパスワードを入力してからプリントを行います。	○	○	△ (Mac OS X のみ)


機能	概要	プリンタドライバ		
		PCL	Post Script	PPD
部門管理	部門管理を行います。	○	○	△ (Mac OS Xのみ)

機能概要

各機能の概要をまとめています。

原稿の向き


用紙に対する印刷方向を「縦」または「横」に設定します。



OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
	PostScript PPD	「用紙タブの設定」(p. 7-4)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「ページ属性 (基本設定)」(p. 9-5)
Macintosh OS 9.2		「ページ属性 (基本設定)」(p. 8-6)

原稿サイズ／出力サイズ

原稿の用紙サイズとプリントする用紙のサイズを設定します。それぞれの項目を設定することで、拡大・縮小を指定できます。



OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
	PostScript PPD	「用紙タブの設定」(p. 7-4)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「ページ属性 (基本設定)」(p. 9-5)
Macintosh OS 9.2		「ページ属性 (基本設定)」(p. 8-6)




ワンポイントアドバイス

Windows/Macintosh 用 PostScript PPD ドライバは、プリントする用紙サイズのみ指定できます。

ズーム（拡大縮小）


拡大・縮小倍率を数値で指定します。



OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
	PostScript PPD	「グラフィックスタブ」(p. 7-1)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「ページ属性（基本設定）」(p. 9-5)
Macintosh OS 9.2		「ページ属性（基本設定）」(p. 8-6)

給紙トレイ（給紙方法）

給紙トレイでは、プリントする給紙トレイを選択します。用紙種類を変更する場合など、給紙トレイを選択することで使い分けられます。



OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
	PostScript PPD	「用紙タブの設定」(p. 7-4)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「給紙」(p. 9-10)
Macintosh OS 9.2		「一般設定（基本設定）」(p. 8-9)

用紙種類

プリントする用紙種類を指定します。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
	PostScript PPD	「用紙タブの設定」(p. 7-4)



ワンポイントアドバイス


Windows 用 PCL コニカミノルタ製ドライバは、給紙トレイに対し、用紙種類を設定します。

印刷種類（両面印刷／小冊子印刷）


文書を、用紙の両面、または小冊子形式（見開き、中とじ）にプリントできます。複数ページの文書をとじる場合に便利です。

とじ位置を指定することで、とじる辺を指定できます。

両面印刷



小冊子印刷




ご注意

両面印刷機能、小冊子印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「レイアウトタブの設定」(p. 6-14)
	PostScript PPD	「デバイスオプションの設定」(p. 7-5)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「出力設定」(p. 9-14)
Macintosh OS 9.2		「プリンタ固有機能（Finishing Option 1～4）」(p. 8-11)

ページ割付

複数ページの文書を 1 枚の用紙にプリントします。プリントする用紙の枚数を節約したい場合などに便利です。




OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「レイアウトタブの設定」(p. 6-14)
	PostScript PPD	「用紙タブの設定」(p. 7-4)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「レイアウト (ページ割付)」(p. 9-9)
Macintosh OS 9.2		「レイアウト (ページ割付)」(p. 8-10)

ステープル／パンチ

文書をステープルでとじたり、パンチ穴を開けます。

とじしろを指定すると、ステープルまたはパンチ穴用の余白を設定できます。



ご注意

ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が装着されている場合のみ使用可能となります。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「レイアウトタブの設定」(p. 6-14)
	PostScript PPD	「デバイスオプションの設定」(p. 7-5)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「出力設定」(p. 9-14)
Macintosh OS 9.2		「プリンタ固有機能 (Finishing Option 1 ~ 4)」(p. 8-11)

出力方法（ジョブ管理）


プリント時にパスワードを必要とする「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保存」などが選択できます。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
	PostScript PPD	「デバイスオプションの設定」(p. 7-5)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「セキュリティ」(p. 9-11)

ソート（部単位）／仕分け（オフセット）

1、2、3...、1、2、3...、と部数ごとに印刷することができます。

仕分けを指定すると、部数単位で排紙位置を手前と奥にずらして排出できます。（シフト可能なフィニッシャー付きの場合、フィニッシャーがない場合は、交互給紙されます。）



OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
	PostScript PPD	「デバイスオプションの設定」(p. 7-5)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「一般設定（基本設定）」(p. 9-8)、「出力設定」(p. 9-14)
Macintosh OS 9.2		「一般設定（基本設定）」(p. 8-9)、「プリンタ固有機能（Finishing Option 1～4）」(p. 8-11)


白紙抑制（白紙節約）

データに白ページがある場合、プリントしません。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)

オモテ表紙／ウラ表紙／OHP 合紙

表紙やウラ表紙を付けてプリントしたり、OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。



OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「ページ単位設定タブの設定」(p. 5-18) 「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「ページ単位設定タブの設定」(p. 6-18)
	PostScript PPD	「デバイスオプションの設定」(p. 7-5)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「セットアップ」(p. 9-17)
Macintosh OS 9.2		「プリンタ固有機能（Finishing Option 1～4）」(p. 8-11)

ページ単位設定

ページ間に用紙を挿入したり、ページごとに片面／両面の印刷種類やプリントする用紙を設定できます。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「ページ単位設定タブの設定」(p. 5-18)

章分け

両面印刷や小冊子印刷の際、オモテ面にプリントしたいページがある場合に設定します。


指定したページが両面印刷や小冊子印刷でウラ面の順にあたる場合でも、そのページを次の用紙のオモテ面に移動してプリントします。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「ページ単位設定タブの設定」(p. 5-18)

フォーム

別途作成したフォームデータを重ね合わせてプリントします。

フォーム




OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「フォームタブの設定」(p. 5-21)

ウォーターマーク

ウォーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせてプリントします。

ウォーターマーク



OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「ウォーターマークタブの設定」 (p. 5-25)
	PostScript コニカミノルタ製	「ウォーターマークタブの設定」 (p. 6-19)

コピープロテクト

プリント時に用紙全体に特殊なパターンを印刷します。

パターンが印刷された出力紙をコピーすると、パターン内に埋め込まれている文字が浮かび上がり、不正にコピーされることを防止します。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「ウォーターマークタブの設定」 (p. 5-25)

画質調整

画質を調整します。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「画像品質タブの設定」 (p. 5-29)
	PostScript コニカミノルタ製	「画像品質タブの設定」 (p. 6-21)
	PostScript PPD	「デバイスオプションの設定」 (p. 7-5)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「画像品質」 (p. 9-15)
Macintosh OS 9.2		「プリンタ固有機能 (Finishing Option 1 ~ 4)」 (p. 8-11)

プリンタフォントを使用する（代用フォント）

TrueType フォントをプリンタフォントに置換える設定を行います。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「フォントタブの設定」(p. 5-31)
	PostScript コニカミノルタ製	「画像品質タブの設定」(p. 6-21)
	PostScript PPD	「フォントタブ」(p. 7-3)
Macintosh OS 9.2	PostScript PPD	「PostScript オプション」(p. 8-8)

ユーザ認証

本機でユーザ認証が設定されている場合に必要な、ユーザ名 とパスワードを入力／設定します。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「セキュリティ」(p. 9-11)

部門管理

本機で部門管理を行っている場合に設定します。

OS	プリンタドライバ	参照先
Windows	PCL コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 5-5)
	PostScript コニカミノルタ製	「セットアップタブの設定」(p. 6-7)
Macintosh OS X	PostScript PPD	「セキュリティ」(p. 9-11)

4.3 プリンタドライバの基準設定の登録

プリント時に設定する本機機能の設定内容は、そのアプリケーションを使用している間だけ適用されます。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容は元にもどります。

設定内容を登録する場合は、プリンタドライバの基準設定（初期設定）を変更するか、設定保存機能を利用します。

Windows の場合

プリント時に利用できる本機の機能は、Windows の「プリンタ」（Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」）ウィンドウで、プリンタドライバの設定ダイアログを表示して設定します。

この方法で表示した設定ダイアログで行った設定は、全てのアプリケーションソフトウェアでプリンタを使用するときに適用されます。

- 1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] をクリックし、「プリンタと FAX」をクリックします。



メモ

[スタート] メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。


- 2 Windows 98SE/Me の場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「印刷設定」をクリックします。
Windows NT 4.0 の場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「ドキュメントの既定値」をクリックします。

以下のようなプリンタドライバの設定ダイアログが表示されます。


各プリンタドライバで設定できる項目については以下のページをご覧ください。

- PCL コニカミノルタ製ドライバ：「PCL ドライバの設定」(p. 5-1)
- PostScript コニカミノルタ製ドライバ：「PostScript ドライバの設定 (Windows)」(p. 6-1)
- PostScript 用 PPD ドライバ：「PPD ドライバの設定 (Windows)」(p. 7-1)


PCL ドライバ



PostScript ドライバ



PostScript 用 PPD ドライバ

**ご注意**

このダイアログの各タブを使用して、プリンタドライバの設定を行います。

プリントするファイルごとに設定する場合は、アプリケーションソフトウェアで「印刷」を指定したときに表示される「印刷」画面で「プロパティ」（または「詳細設定」）をクリックしてください。「印刷」画面から設定した内容は、一時的な設定となります。

設定内容を保存する機能については、以下のページをごらんください。

PCL コニカミノルタ製ドライバ：「ドライバ設定を保存する」
(p. 5-49)

PostScript コニカミノルタ製ドライバ：「ドライバ設定を保存する」
(p. 6-25)

Macintosh の場合

プリント時に利用できる本機の機能は、「プリント」画面や「ページ設定」画面で設定します。


設定内容は、そのアプリケーションを使用している間だけ適用されます。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容は元にもどります。

設定内容を登録する場合は、プリンタドライバ画面で設定を保存します。

OS X の場合

「プリント」画面の設定は、「プリセット」機能で設定を保存します。

設定の保存については「ドライバの設定を保存する」(p. 9-19)をごらんください。



「ページ設定」画面の設定は、「設定」から「デフォルトとして保存」を選択することで保存します。




メモ

プリンタドライバで設定できる項目については「PPD ドライバの設定 (OS X)」(p. 9-1)をごらんください。

OS 9.x の場合

「プリント」画面の設定は、「設定の保存」をクリックして保存します。



メモ)

「ページ設定」画面の設定は保存できません。

「プリント」画面の「一般設定」は保存できません。


プリンタドライバで設定できる項目については「PPD ドライバの設定 (OS 9.2)」(p. 8-1) をごらんください。

5 PCL ドライバの設定



5.1 設定項目

共通項目

ここでは、各タブの全画面で共通の設定やボタンについて説明します。



ボタン名	機能
OK	このボタンをクリックすると、変更した設定を有効にして、設定画面を閉じます。
キャンセル	このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャンセル）にして、設定画面を閉じます。
ヘルプ	このボタンをクリックすると、表示されている画面の各項目についてのヘルプが表示されます。
設定の保存 / 呼出	現在の設定を登録し、あとでその設定を呼出すことができます。
標準に戻す	このボタンをクリックすると、インストール直後の設定内容にもどします。

ボタン名	機能
ビュー	「用紙」を選択すると、現在の設定でのページレイアウトのサンプルが表示され、プリント結果のイメージを確認できます。 「本体」を選択すると、現在本機に装着されている給紙トレイなどのオプションを含むプリンタ構成の図が表示されます。  用紙  本体



ご注意

装着されているオプションを有効にするには、「オプション」の設定が必要です。詳しくは、「オプションの設定」(p. 5-47) をご覧ください。

セットアップタブ

項目名	機能
用紙	原稿の向き、原稿サイズ、出力サイズ、給紙トレイ、用紙種類を設定します。
製本	とじ位置、両面印刷、小冊子印刷、ページ割付、とじしろ、ステープル、パンチ、中とじの製本形態を設定します。
出力	出力方法、部数、排紙トレイ、ソート、仕分けなどの出力形態を設定します。

ページ単位設定タブ

項目名	機能
オモテ表紙	オモテ表紙を付けてプリントします。
ウラ表紙	ウラ表紙を付けてプリントします。
ページ単位設定	ページ間に用紙を挿入したり、ページごとに片面／両面や用紙を切換えられます。
章分け	オモテ面にプリントするページを指定します。

フォームタブ

項目名	機能
フォーム	フォーム印刷を設定します。

ウォーターマークタブ

項目名	機能
ウォーターマーク	印刷文書にウォーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせてプリントします。
ナンバリング	部数番号を付けてプリントします。
コピープロテクト	特殊なパターンを印刷し、コピーを防止します。

画像品質タブ

項目名	機能
カラー選択	プリントする色を設定します。
原稿種類	原稿内容を設定します。原稿に適した画質でプリントできません。
画質調整	画質を調整します。文書全体を調整する「簡易調整」と文字や写真、図表など、原稿内容ごとに調整する「詳細調整」を選べます。
光沢モード	光沢効果を加えてプリントします。
パターン	印刷パターンの細かさを選択します。

フォントタブ

項目名	機能
プリンタフォントを使用する	プリント時に、TrueType フォントを使うか、プリンタフォントを使うかを設定します。
ダウンロードフォント	プリンタにダウンロードするフォントをビットマップかアウトラインかで選択します。

FAX タブ

項目名	機能
モード選択	プリントするかファクスするかを選択します。
FAX モード設定	ファクスの解像度や送信条件を設定します。
FAX カバーシート	ファクスのカバーシートを設定します。
送付先設定	送付先を入力します。
電話帳入力	送付先を電話帳に登録します。
送付先一覧	送付先または電話帳に登録された相手を表示します。

バージョンタブ

項目名	機能
バージョン	プリンタドライバのバージョンを表示します。

オプションタブ

項目名	機能
オプション	本機に装着されているオプションを設定します。
オプション情報	プリンタドライバのオプション設定を自動的に行います。
機種	使用する機種を設定します。




...

メモ)

Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 でオプションタブを表示させる場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

5.2 セットアップタブの設定



用紙サイズに合わせてプリントする

作成した文書を、プリント時に出力用紙に合わせて拡大／縮小できます。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「原稿サイズ」と「出力サイズ」を選択します。
 - ズームボックスで拡大・縮小率を指定することもできます。



メモ

用紙サイズが定形以外のサイズの場合は、不定形サイズを登録してから選択してください。

プリンタドライバで各定形用紙の「W」を選択すると、データをセンタリングしてプリントできます。

例えば、A4 サイズのデータを作成し、A3 サイズの用紙にセンタリングしてプリントしたい場合は、プリンタドライバで用紙サイズに「A4W」を、給紙トレイに「トレイ 1」または「手差し」を指定します。

プリントするときは、プリンタドライバで指定した本体のトレイ（「トレイ 1」または「手差し」）に A3 サイズの用紙をセットし、操作パネルの「基本設定画面（用紙）」－「選択トレイの設定変更」－「ワイド紙」で次の設置を行います。

- ・「A4W」を選択
- ・「サイズ変更」で A3 サイズ（420.0 × 297.0）を入力

不定形サイズを設定する


不定形サイズを選択するときは、あらかじめ、以下の操作で不定形サイズを登録します。

- 1 「原稿サイズ」または「出力サイズ」から「不定形サイズ設定」を選択します。
「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 以下の項目を設定します。

不定形サイズ一覧： 設定する不定形サイズの名称を選択します。

不定形名称： 不定形サイズを登録したい名称を入力します。

サイズ： 不定形サイズの幅、長さを単位に合わせて設定します。



- 3 [OK] をクリックします。



メモ

不定形サイズの設定は、Windows の「プリンタ」(Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタとFAX」) ウィンドウから開くプリンタドライバの設定ダイアログボックスでのみ設定できます。

長尺紙を利用する場合は、長尺紙のサイズを不定形サイズで指定します。詳しくは、「長尺紙プリント機能」(p. 10-122) をご覧ください。


給紙トレイを選択する

用紙種類を変更する場合など、給紙トレイに用紙種類を登録し、給紙トレイを選択することで使い分けられます。


- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「給紙トレイ」で使用する用紙がセットされた給紙トレイを選択します。

給紙トレイの用紙種類を割当てる場合は、以下の操作で変更します。

- 1 「用紙種類設定」をクリックします。
- 2 変更する「給紙トレイ」を選択し、「用紙種類編集」をクリックします。




- 3 「用紙種類」を選択し、「OK」をクリックします。
各給紙トレイで選択できる用紙種類のみ表示されます。



用紙種類に「OHP」を選択すると、「OHP 合紙」が指定できるようになります。

「OHP 合紙」のチェックボックスを ON にすると、「OHP 合紙設定」ダイアログボックスが表示され、合紙の給紙トレイを選択できます。

「OHP 合紙設定」ダイアログボックスは、「設定」をクリックしても表示されます。



...

メモ)

トレイ 2, 3, 4 および LCT では、厚紙 1, 2, 3 は選択できません。

レターヘッド紙は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ選択できます。

両面／小冊子印刷を行う

文書を、用紙の両面、または小冊子形式（見開き）にプリントできます。複数ページの文書をとじる場合に便利です。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「印刷種類」のドロップダウンリストで、「両面」や「小冊子」を選択します。



...

ご注意)

両面印刷機能、小冊子印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。



...

メモ)


「とじ位置」のドロップダウンリストで、とじ方向を指定できます。

ページ割付 (N in 1) 印刷を行う

複数ページの文書を 1 枚の用紙にプリントします。プリントする用紙の枚数を節約したい場合などに便利です。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「ページ割付」のチェックボックスを ON にします。
- 3 「ページ割付」のドロップダウンリストで、1 枚の用紙にプリントするページ数を選択します。

「境界線」や「ページの印刷順序」を変更するときは、ドロップダウンリストから「詳細」選択し、表示されるダイアログボックスで設定します。




ご注意

1 つのプリントジョブ内にサイズや方向が異なるページが含まれる文書をプリントすると、画像が欠損したり、画像が重なったりする場合があります。

とじしろを設定する

文書に、とじしろを付けてプリントします。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「とじしろ」のチェックボックスを ON にします。
- 3 「とじしろ」の幅を設定する場合は「詳細」をクリックして、表示される「とじしろ詳細」ダイアログボックスで値を設定します。



オモテ面／ウラ面： とじしろの値を設定します。「オモテ面とウラ面を同じ値にする」のチェックボックスを OFF にすると、オモテ／ウラそれぞれの値が設定できます。

シフトモード： とじしろを付ける場合に、画像をどのようにずらすかを選択します。



ご注意

印刷種類で両面を選択して、とじしろのシフトモードを自動縮小にした場合は、オモテ面／ウラ面で設定した値のうち、とじしろ幅が大きい方（縮小拡大）の値に応じた縮小率が使用されます。

ステープルを行う

複数ページの文書を、ステープルでとじます。



ご注意)

ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 が装着されている場合のみ使用可能となります。

- 1 「セットアップ」 タブをクリックします。
- 2 「ステープル」 のチェックボックスを ON にします。
- 3 ドロップダウンリストでステープルの数を指定します。



メモ)

「とじ位置」の設定により、選択できるステープルの位置が異なります。

パンチを行う

プリントした文書にパンチ穴を開けます。



ご注意)


パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が装着されている場合のみ使用可能となります。

- 1 「セットアップ」 タブをクリックします。
- 2 「パンチ穴」 のチェックボックスを ON にします。
- 3 ドロップダウンリストでパンチの数を 2 穴に指定します。

中とじを設定する

文書の中とじ加工を設定します。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「中とじ / 折り」のチェックボックスを ON にします。
- 3 「中とじ」の条件を設定する場合は「詳細」をクリックして、表示される「中とじ / 折り詳細」ダイアログボックスで値を設定します。



- 中とじ / 折り：中とじを設定します。中央を 2 つ折りにしてステープルでとじる「中とじ」のほか、中央をステープルでとじる「センターステープル」、中央を 2 つ折りにする「中折り」が指定できます。



...

メモ)

中とじ / 折り機能は、ステープル、パンチ穴とは同時に指定できません。

中とじ / 折りは、オプションのフィニッシャー FS-514 に中綴じ機 SD-503 が装着しているときに使用可能となります。

出力方法を選択する


直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保存」などが選択できます。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「出力方法」のドロップダウンリストで、出力方法を選択します。

通常印刷：	すぐにプリントされます。
機密プリント：	プリント文書を本体の「機密文書ボックス」に保存します。プリントするときに本体の操作パネルで ID とパスワード入力が必要になります。機密性の高い文書をプリントする場合に選択します。（最大 100 文書）
ボックス保存：	プリント文書を本体のドキュメントフォルダに保存します。
ボックス保存 & 印刷：	ドキュメントフォルダに保存すると同時にプリントもします。
確認プリント：	文書が 1 部出力された後、本体が一時停止します。大量部数印刷のミスプリントを防ぎたい場合に選択します。

機密プリントの場合

「機密プリント」を選択すると、ID とパスワードを入力する画面が表示されるので、ID とパスワードを入力します。




ワンポイントアドバイス

プリントする場合は、本体の操作パネルのボックス機能で「機密文書」を指定し、ID とパスワードを入力します。詳しくは、「プリントジョブ管理」(p. 10-107) をごらんください。本機のボックス機能については、「ユーザーズガイド ボックス機能編」をごらんください。

本機側でパスワード規約が ON の場合、機密プリントで使用可能なパスワードに制限があり、パスワード規約を満たさないパスワードを入力するとジョブが消去されます。パスワード規約については、「ユーザーズガイド コピー機能編」をごらんください。

ボックス保存の場合

「ボックス保存」または「ボックス保存&印刷」を選択すると、ファイル名とボックスナンバーを入力する画面が表示されるので、保存するファイル名とボックスナンバーを設定します。



メモ)

本体のボックス機能については、「ユーザーズガイド ボックス機能編」をごらんください。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、本機側で作成してあるボックスを指定してください。

確認プリントの場合

プリントを実行すると、文書が 1 部出力された後、本体が一時停止します。残りのプリント分は本体のジョブとして蓄積されます。複数部数を指定したときなど、結果を確認してから残部のプリントを実行できます。



ワンポイントアドバイス)

プリントする場合は、本体の操作パネルのジョブ機能で文書を指定します。詳しくは、「プリントジョブ管理」(p. 10-107) をごらんください。

ユーザ認証を設定する

本機で認証モードが設定されている場合にユーザ名とパスワードを入力します。



ご注意)

本機側の「認証モード」で有効ではないユーザ名やパスワードを入力してプリントしたり、または「認証」にチェックしないでプリントした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機のユーザ認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザがロックされアクセスができなくなる場合があります。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「認証 / 部門管理」をクリックします。
- 3 「認証」のチェックボックスを ON にし、ユーザ名とパスワードを入力します。

認証/部門管理

☒ 認証(A) 

☐ Publicユーザ(B)

☒ 登録ユーザ(R)

ユーザ名(N)

パスワード(P)

☒ 部門管理(W) 

部門名(D)

パスワード(S)

OK キャンセル

- 4 「OK」をクリックします。



メモ)

本体でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリックユーザで利用できます。

登録ユーザであっても、プリントが許可されていない場合はプリントできません。ユーザ認証については、本機の管理者にお問い合わせください。

部門管理を設定する

本機側で「部門管理機能」を使用している場合、部門名とパスワードを入力する必要があります。



ご注意

本機側の「部門管理機能」で有効ではない部門名やパスワードを入力してプリントしたり、または「部門管理」にチェックしないでプリントした場合は本機で認証されずにジョブが破棄されます。本機の部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当する部門がロックされアクセスができなくなる場合があります。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「認証 / 部門管理」をクリックします。
- 3 「部門管理」のチェックボックスを ON にし、部門名とパスワードを入力します。
 - 暗証番号はジョブごとではなく、デフォルト値を設定しても使用できます。

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "認証/部門管理" (Authentication/Department Management). It has two main sections. The first section, "認証(A)" (Authentication), is preceded by a checked checkbox and includes a user icon. It has two radio buttons: "Publicユーザ(B)" (Public User) and "登録ユーザ(R)" (Registered User), with the latter being selected. Below these are text input fields for "ユーザ名(N)" (Username) and "パスワード(P)" (Password). The second section, "部門管理(M)" (Department Management), is also preceded by a checked checkbox and includes a group of people icon. It has text input fields for "部門名(D)" (Department Name) and "パスワード(S)" (Department Password). At the bottom of the dialog are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons.

4 [OK] をクリックします。




メモ)

登録部門であっても、プリントが許可されていない場合はプリント
できません。

部門管理については、本機の管理者にお問合わせください。

5.3 ページ単位設定タブの設定



オモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントする

- 1 「ページ単位設定」タブをクリックします。
- 2 「オモテ表紙」や「ウラ表紙」のチェックボックスを ON にします。
- 3 「オモテ表紙」や「ウラ表紙」にもプリントする場合は「印刷」を、用紙のみ付ける場合は「白紙」を選択します。
- 4 「オモテ表紙」や「ウラ表紙」として使用する用紙がセットされた給紙トレイを選択します。

複数のページをプリントするとき

複数ページのプリントで、途中で給紙トレイを変えたい場合などは、「ページ単位設定」機能が便利です。また、特定のページをオモテ面にしたい場合は「章分け」機能を利用します。

章分け

両面印刷や小冊子印刷の際、オモテ面にプリントしたいページがある場合に設定します。

指定したページが両面印刷や小冊子印刷でウラ面の順にあたる場合でも、そのページを次の用紙のオモテ面に移動してプリントします。

- 1 「ページ単位設定」タブをクリックします。
- 2 「章分け」のチェックボックスを ON にします。
- 3 オモテ面にプリントしたいページ番号を入力します。



メモ)

ページ番号は、半角数字で入力します。

複数のページ番号を入力する時は、例えば「2,4,6」のようにカンマで区切るか、「6-10」のようにハイフンでページ範囲を指定します。

ページ単位設定

各ページの印刷種類や給紙トレイを指定できます。


- 1 「ページ単位設定」タブをクリックします。
- 2 「ページ単位設定」のチェックボックスを ON にします。
- 3 「リスト名」を選択します。



メモ)

リスト名を変更する場合は、リスト名を選択してから「リスト名編集」をクリックし、表示されるダイアログボックスで設定します。

- 4 [追加] をクリックし、表示されるダイアログボックスでページ番号や印刷種類、給紙トレイを設定します。




...

メモ)

既存の条件は、設定行を選択した状態で [編集] をクリックすると変更でき、[削除] をクリックすると削除できます。

[↑] [↓] をクリックし、ページ番号が小さい順に並ぶように順番を変更してください。

5.4 フォームタブの設定



別の特稿を重ねてプリントする（フォーム）

別途作成したフォームデータと原稿を重ねてプリントします。ファクス送信状や定型文書などに便利です。




メモ

プリントするフォームはあらかじめ登録しておく必要があります。詳しくは、「フォームの編集」（p. 5-23）をご覧ください。

- 1 目的のアプリケーションソフトウェアでプリントしたいデータを作成します。
- 2 [ファイル] メニューから「印刷」を選択します。
- 3 「プリンタ名」でプリンタを選択し、[プロパティ]（または「詳細設定」）をクリックします。
- 4 「フォーム」タブをクリックします。
- 5 「フォームを印刷する」のチェックボックスを ON にします。

- 6 一覧からプリントしたいフォームを選択します。



- 7 ファイル名を確認し、[OK] をクリックします。

「印刷」ダイアログボックスにもどります。


- 8 [OK] をクリックします。

フォーム印刷が実行されます。

フォームの編集


フォームを利用するには、あらかじめフォーム用のデータを登録する必要があります。フォームの登録は、登録したい文書を「フォーム作成」の設定でプリントすることで登録できます。

- 1 目的のアプリケーションソフトウェアでフォームのデータを作成します。
- 2 [ファイル] メニューから「印刷」を選択します。
- 3 「プリンタ名」でプリンタを選択し、[プロパティ]（または「詳細設定」）をクリックします。
- 4 「フォーム」タブをクリックします。
- 5 「フォームを作成する」のチェックボックスを ON にします。



- 6 [ファイル参照] をクリックします。

- 7 フォームデータを保存する場所を指定して「ファイル名」にフォームのファイル名を入力します。



- 8 [保存] をクリックします。
- 9 ファイル名を確認し、[OK] をクリックします。
「印刷」ダイアログボックスにもどります。
- 10 [OK] をクリックします。

プリントが実行される代わりに、フォームが登録されます。拡張子は「.kmf」になります。




メモ)

作成したフォームデータが複数ページの場合は、1 ページ目のデータがフォームとして登録されます。

「フォーム」タブで「フォームの削除」をクリックすると、選択しているフォームが削除されます。

5.5 ウォーターマークタブの設定



ウォーターマークをプリントする

特定の文字をウォーターマークとして、文書の背景にプリントします。

- 1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。
- 2 「ウォーターマーク」のチェックボックスを ON にします。
- 3 ドロップダウンリストでプリントしたいウォーターマークを選択します。
- 4 「タイプ」と「1 ページ目のみ」の条件を設定します。


上書き： 文字の網パターンの背景を白でプリントする

透過： 文字の網パターンの背景を透過でプリントする

ウォーターマークの編集

ウォーターマークの書体や位置を変更したり、新規にウォーターマークを登録できます。

- 1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。
- 2 「ウォーターマーク」のチェックボックスを ON にします。
- 3 「編集」をクリックします。
- 4 各項目を設定します。



- | | |
|----------------|---|
| [新規] : | クリックすると、ウォーターマークテキストボックスに新規ウォーターマークが入力できます。 |
| [削除] : | 選択しているウォーターマークを削除します。 |
| ウォーターマークテキスト : | ウォーターマークとして印刷するテキストを入力します。 |
| フォント設定 : | フォントやサイズを設定します。 |
| 文字の角度 : | ウォーターマークのプリント角度を設定します。 |
| 位置 : | 右側と下側のスクロールバーでウォーターマークの位置を設定します。 |
| 文字の色 : | ウォーターマークの文字色を設定します。 |

文書ナンバーをプリントする

複数部数をプリントするときに、文書ごとにナンバーをプリントします。

- 1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。
- 2 「ナンバリング」のチェックボックスを ON にします。
- 3 各項目を設定します。

印刷対象ページ： ナンバーの印刷対象ページを指定します。

印刷開始番号： ナンバーの開始数字を指定します。

色： プリントするナンバーの色を指定します。



メモ)

「ナンバリング」チェックボックスは、「セットアップ」タブで「ソート」が設定されていないと指定できません。


コピープロテクト

プリント時、用紙全体に特殊なパターンを印刷します。

その用紙をコピーすると、パターン内に埋め込まれている文字が浮かび上がるため、コピーされた文書が不正に使用されるのを防止できます。

- 1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。
- 2 「コピープロテクト」のチェックボックスを ON にします。
- 3 「編集」をクリックします。

4 各項目を設定し、[OK] をクリックします。




[コピープロテクト種類]：コピープロテクト用に埋め込むパターンを指定します。[スタンプ／文字]、[日付／時刻]、[シリアルナンバ] から、複数を指定できます。

- [スタンプ／文字]：選択した文字列をパターンに埋め込みます。あらかじめ用意されている文字列（定型スタンプ）か、本機に登録されている文字列（登録スタンプ）を指定できます。
- [日付／時刻]：選択した日時と時刻をパターンに埋め込みます。
- [シリアルナンバ]：本機のシリアルナンバをパターンに埋め込みます。

[詳細設定]：コピープロテクト用に埋め込むパターンの色や濃度、埋め込み方を指定します。

- [カラー]：パターンの印刷色を選択します。
- [濃度]：パターンの印刷濃度を選択します。
- [パターン]：パターンの装飾を選択します。
- [パターンコントラスト]：パターンのコントラストを選択します。
- [パターンサイズ]：パターンのサイズを選択します。
- [パターン上書き]：パターンを文書の文字の上にプリントするか、空白部分にプリントするかを選択します。
- [角度]：パターンの角度を選択します。

5.6 画像品質タブの設定




1 「画像品質」タブをクリックします。


2 各項目を設定します。

カラー選択	プリントする色を設定します。 カラー：カラーでプリントします。 グレースケール：グレースケールでプリントします。 2色カラー：ドロップダウンリストで選択した2色でプリントします。
原稿種類	原稿内容を設定します。原稿に適した画質でプリントできます。 文書：文字の多い文書に適した処理です。 写真：写真に適した処理です。 DTP：DTPで作成した文書に適した処理です。 WEB：WEBページのプリントに適した処理です。 CAD：CADデータのプリントに適した処理です。
画質調整	画質を調整します。 簡易：文書全体を一括で調整します。 詳細：文字や写真、図表など、原稿内のオブジェクトごとに調整します。
光沢モード	光沢効果を加えてプリントします。
パターン	印刷パターンを選択します。


画質調整で「簡易」、「詳細 - 文字」、「詳細 - 写真」を選択し、[設定] をクリックすると、次の画質調整設定ダイアログボックスが表示され、明度やカラーバランスなどが設定できます。



画質調整で「詳細 - 図 / 表 / グラフ」を選択し、[設定] をクリックすると、次の画質調整設定ダイアログボックスが表示され、カラー設定やスクリーン / スムージングの設定を、文字または写真のどちらかの設定に合わせられます。



5.7 フォントタブの設定



Windows で使われている TrueType フォントを本機に搭載されているプリンタフォントに置換える設定を行います。

- 1 「フォント」タブをクリックします。
- 2 「プリンタフォントを使用する」のチェックボックスを ON にします。
- 3 置換えたい TrueType フォントを選択します。
- 4 「使用するプリンタフォント」で置換えるプリンタフォントを選択します。
- 5 [OK] をクリックします。




メモ

プリンタフォントを使うとプリント時間は少なくて済みますが、画面の表示とプリント結果に差が出る場合があります。

「ダウンロードフォント」は、プリンタフォントを使用せず、TrueType フォントをダウンロードする場合に、TrueType フォントのタイプを選択します。

5.8 FAX タブの設定



ファクス送信

作成したデータをファクスで送信できます。

- 1 目的のアプリケーションソフトウェアで送信したいデータを作成します。
- 2 [ファイル] メニューから「印刷」を選択します。
- 3 「プリンタ名」でプリンタを選択し、[プロパティ]（または「詳細設定」）をクリックします。
- 4 「FAX」タブをクリックします。
- 5 「モード選択」で「FAX」を選択します。

確認画面が表示されます。



ご注意

「セットアップ」タブの「出力用紙」で「不定形サイズ」を選択している場合は、FAX に設定できません。


ファクス機能を利用するには、コピー機本体にオプションのファクスキットを装着する必要があります。また、装着後は「オプション設定」でファクスキットを有効にする必要があります。詳しくは、「オプションの設定」(p. 5-47) をごらんください。



メモ)

ファクス機能についての詳細は、「ファクシミリ機能編」をご覧ください。

- 6 内容を確認し、[OK] をクリックします。




- 7 「解像度」を設定します。

- 8 [詳細] をクリックします。

[詳細] 画面が表示されます。

- 9 ファクス送信したあとにファイルを印刷する場合は、「送信ファイルを印刷」のチェックボックスを ON にします。



- 10 送信する時刻を設定する場合は、「タイマー送信」のチェックボックスを ON にし、「送信時刻」を設定します。



メモ)

「現在時刻を反映」をクリックすると、コンピュータに設定されている現在時刻が「送信時刻」に表示されます。

タイマー送信を行うときは、コンピュータに設定されている時刻とコピー機に設定されている時刻が一致していることを確認してください。コピー機の現在時刻よりも送信時刻が前の場合は、翌日になってから送信されます。

- 11 親展通信を行う場合は「サブアドレス」と「送信 ID」のチェックボックスを ON にし、サブアドレスと送信 ID を入力します。



メモ)

F コードを使用して他機種のファクスに親展通信をすることができます。

「サブアドレス」は 0 ～ 9 までの半角数字が 20 文字まで入力できます。

「送信 ID」は 0 ～ 9 までの半角数字と、#、* で、20 文字まで入力できます。

サブアドレスと送信 ID の詳細は、「ファクシミリ機能編」をご覧ください。


- 12 [OK] をクリックします。

[プロパティ] 画面にもどります。

13 ファクスの送付先を指定します。

送付先は、直接入力することも、電話帳から選択することもできます。

- 送付先を入力する場合
「直接入力」で、「名前」と「FAX 番号」を入力し、[送付先一覧に追加] をクリックします。



メモ)

「名前」は全角 20 文字（半角 40 文字）まで入力できます。

「FAX 番号」は、0 ～ 9 までの数字と、ハイフン（-）、スペース、#、*、E、P、T が半角 38 文字まで入力できます。

「送付先一覧」には、100 件まで登録できます。

- 電話帳から選択する場合
あらかじめ電話帳に登録した送り先を選択します。


- 1) 「電話帳」をクリックします。
[電話帳] 画面が表示されます。



メモ)

電話帳の登録のしかたは、「電話帳に登録する」(p. 5-42) をご覧ください。

- 2) ファクス送信する個人情報または同報グループを選択します。
- 3) 「送付先一覧に追加」ボタンをクリックします。
「送付先一覧」に選択した個人情報が表示されます。



- 4) 送付先を確認し、[OK] ボタンをクリックします。
[プロパティ] 画面にもどります。



メモ)

同報グループを選択した場合は、「送付先一覧」にグループ内の個人情報全て表示されます。

- 14 「送付先一覧」にファイル送信する相手先が表示されていることを確認します。



メモ)

送付先を削除する場合は、「送付先一覧」の中から削除する送付先の名前を選択してボタンをクリックします。

「ECM」「海外通信」「V.34」は、通常は変更する必要はありません。詳細は「ファクシミリ機能編」をごらんください。

- 15 送付状を付ける場合は、「FAX カバーシート」のチェックボックスを ON にします。



メモ)


送付状の設定は、「送付状の作成」(p. 5-38)をごらんください。

16[OK] をクリックします。

「印刷」ダイアログボックスにもどります。

17[OK] をクリックします。

ファクス送信の確認画面が表示されます。



18[OK] をクリックします。

ファクス送信が実行されます。




メモ)

ファクス送信でエラーが発生した場合、「PC-FAX 送信エラーレポート」が自動的に印刷されます。エラーレポートを自動で印刷しないようにするには、本体の操作パネルで「レポート出力設定」の「PC-FAX 送信エラーレポート」を「OFF」にします。

送付状の作成

ファクス文書の先頭に付ける送付状（カバーシート）を作成します。

- 1 [プロパティ] 画面で [FAX] タブの「FAX カバーシート」のチェックボックスを ON にします。
- 2 [設定] をクリックします。
[FAX カバーシート設定] 画面が表示されます。



- 3 「スタイル」 からカバーシートのフォーマットを選択します。
00 ～ 03 のスタイル（03 は英文用スタイル）があります。
- 4 「用件」のチェックボックスを ON にし、送信する文書の件名を入力します。



メモ

「用件」は 64 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では全角 32 文字（半角 64 文字）まで入力できます。

- 5 「送付先情報」で送付状に記載する相手の名前などの送付先情報を設定します。

[FAX] タブの「送付先一覧」に表示された内容が送付先の情報として記載されます。

「定型」： 送付先の表示を定型文から選択します。「定型」を選択し、ドロップダウンリストで送付先欄に記載する文字を選択します。目的の文字を入力することもできます。

「詳細」： 送付先の名前などをそれぞれ個別に設定します。「詳細」を選択し、「会社名」「部署名」「名前」「FAX 番号」の中から、送付先欄に記載する項目のチェックボックスを ON にします。



メモ)

[設定] をクリックすると、[送付先情報設定] 画面で「連名で記載」するか「送付先毎に変更」するか、「設定した情報を記載」するかが選択できます。

「レイアウト画面」には、1 件目の送付先の送付状が見本として表示されます。

「送付先毎に変更」送付状を個別に作成できるのは、10 件までです。11 件以上送付する場合に「連名で記載」、「送付先毎に変更」を選択すると、「定型」の内容が送付先欄に表示されます。

「送付先毎に変更」を選んだ場合は、FAX タブの「詳細設定」で「送信ファイルを印刷」を選択できません。

「送付先」が設定されていない場合は、「設定した情報を記載」は選択できません。



ご注意)

入力した文字の種類や「スタイル」の設定によっては、入力した文字が送付状に全て記載されない場合があります。入力後に、「レイアウト画面」で正しく表示されているか確認してください。

- 6 「発信者情報」の「会社名」「部署名」「名前」「電話番号」「FAX 番号」「E-mail」の中から、発信者欄に記載する項目のチェックボックスを ON にし、「設定」をクリックして送付状に記載するファックスの送り主の情報を入力します。

「レイアウト画面」には、入力した発信者情報が表示されます。



ご注意)

入力した文字の種類や「スタイル」の設定によっては、入力した文字が送付状に全て記載されない場合があります。入力後に、「レイアウト画面」で正しく表示されているか確認してください。



メモ)

各情報は 40 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では全角 20 文字（半角 40 文字）まで入力できます。

- 7 現在の日付を送付状に記載する場合は、「日付」のチェックボックスを ON にします。
- 8 送付枚数を送付状に記載する場合は、「送付枚数」のチェックボックスを ON にし、送付枚数を指定します。
- 9 メッセージなどを送付状に記載する場合は、「通信欄」に文字を入力します。

**ご注意)**

一行の文字数は全角 25 文字を超えると、送付状に正しく表示されない場合があります。「レイアウト画面」で確認しながら、改行を行ったりして、一行の文字数を調節します。

**メモ)**

「通信欄」には 640 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では全角 320 文字（半角 640 文字）まで入力できます。改行は半角 2 文字に相当します。

- 10 会社のロゴマークや地図などの画像を送付状に配置する場合は、「イメージ」のチェックボックスを ON にし、[参照] をクリックしてファイルを指定します。
[X] [Y] 軸の数値で画像の位置を、「ズーム」で画像の大きさを 50 ~ 800% の範囲で調整できます。
- 11 [確認] をクリックして、現在の設定を確認します。
[確認] 画面が表示され、送付状が拡大表示されます。
送付状の内容を確認し、必要に応じてイメージの配置変更などを行います。
- 12 [OK] をクリックします。
[FAX カバーシート設定] 画面にもどります。
- 13 [カバーサイズ] で送付状のサイズを選択します。
- 14 [OK] をクリックします。
[プロパティ] 画面にもどります。



メモ)


設定した内容を全て取り消す場合は、[FAX カバーシート設定] 画面で [標準に戻す] をクリックします。

電話帳に登録する

ファクス文書を送信する相手を電話帳に登録します。

個人情報の登録

- 1 [プロパティ] 画面で [FAX] タブの [電話帳] をクリックします。
[電話帳] 画面が表示されます。



- 2 [PhoneBook1.csv] をクリックし、[個人] をクリックします。
[個人情報] 画面が表示されます。

- 3 「名前」「FAX 番号」「会社名」「部署名」を入力します。



メモ)

「名前」は、敬称を付けて入力してください。

「ECM」「海外通信モード」「V.34」のチェックボックスは、通常は変更する必要はありません。詳細は「ファクシミリ機能編」をごらんください。

「名前」「会社名」「部署名」は、全角 20 文字、半角 40 文字まで入力できます。

「FAX 番号」は、0 ～ 9 の数字とハイフン (-)、スペース、#、*、E、P、T が半角 38 文字まで入力できます。

- 4 [OK] をクリックします。

個人情報が登録され、個人情報欄に表示されます。



メモ)

手順 2 で「フォルダ」をクリックすると、フォルダが作成でき、個人情報を整理できます。個人情報をフォルダに移動する場合は、左側の階層欄の個人情報を右クリックして「コピー」または「切り取り」をし、目的のフォルダ内で「貼り付け」をしてください。

フォルダ名は全角 20 文字（半角 40 文字）まで入力できます。

フォルダは 3 階層まで作成できます。

個人情報やフォルダを修正する場合は、目的のデータを選択して「編集」をクリックします。

個人情報やフォルダを削除する場合は、目的のデータを選択して「削除」をクリックします。

5 「OK」をクリックします。

「名前を付けて保存」画面が表示されます。

6 保存する場所を指定し、ファイル名を入力します。

7 「保存」をクリックします。

電話帳がファイルとして保存されます。



...

メモ)

初めて電話帳を登録した場合は、「名前を付けて保存」画面が表示され、登録内容をファイルに保存します。2回目以降に電話帳を変更した場合は、「名前を付けて保存」画面は表示されず、自動的に上書きされます。

保存した電話帳ファイルは、次回、電話帳を開いたときに自動的に表示されます。別の電話帳ファイルを開く場合は、「電話帳」画面の「ファイル」メニューで「開く」を選択します。複数の電話帳ファイルを保存しておくことで、電話帳を切替えて利用できます。

電話帳ファイルは、「電話帳」画面の「ファイル」メニューの「新規」で新規に作成できます。「ファイル」メニューの「名前を付けて保存」で別名保存できます。

電話帳ファイルの拡張子は「.csv」となります。

同報グループへの登録


同一の内容を送りたい相手先を、あらかじめ登録しておくことができます。これを「同報グループ」といいます。

- 1 「電話帳」画面で個人情報欄から同報グループに登録する個人情報を選択します。

選択した個人情報が反転表示されます。

- 2 右クリックして「同報グループに追加」の同報グループ一覧から、登録する同報グループを選択します。

選択した同報グループに個人情報がコピーされます。



ご注意

同報グループはあらかじめ 10 個設定されています。同報グループを追加したり削除することはできません。

10 個の同報グループに登録できる個人情報は、合計 100 人分までです。


**メモ)**

初めて電話帳を登録した場合は、[名前を付けて保存] 画面が表示され、登録内容をファイルに保存します。詳細は「個人情報の登録」(p. 5-42) をご覧ください。

同報グループの名前を変更するときは、左側の階層欄で目的の同報グループを右クリックして「編集」をクリックします。

同報グループに登録した個人情報を削除するときは、左側の階層欄で目的の同報グループをクリックし、右側の一覧に表示される個人情報に右クリックして「同報グループから削除」をクリックします。

5.9 オプションの設定



機種名とオプションの有無を設定し、本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にします。



ご注意)

本機に装着されているオプションが「オプション」タブで設定されていないと、プリンタドライバでオプションの機能を使用できません。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。

- 1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] をクリックし、「プリンタとFAX」をクリックします。



メモ)

[スタート] メニューに「プリンタとFAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから[コントロールパネル]を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタとFAX」を選びます。

- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「オプション」タブをクリックします。
- 4 「機種」のドロップダウンリストで使用する機種名を選択します。

5 「オプション」のドロップダウンリストで装着しているオプションを選択します。




メモ)

「オプション情報」の「プリンタ名または IP アドレス」ボックスに本機のプリンタ名または IP アドレスを入力して「オプション情報取得」をクリックすると、装着オプションが自動的に設定されます（本機側で SNMP 設定が「使用する」で、さらに SNMP v1/v2c (IP) 設定がチェックされている場合のみ利用できます）。

メールピンキット装着時は、排紙トレイ 1 と排紙トレイ 2 をメールピンとして割当てることができます。

排出先のメールピンの割当ては、本機の操作パネルの「管理者設定」－「環境設定」－「出力設定」の「ピン割当て」で設定できます。

排出先は、プリンタドライバでの設定時に本体ビューを表示すると選択されているメールピンが図示されます。




5.10 ドライバ設定を保存する


PCL ドライバでは、変更したドライバの設定値を保存し、必要に応じて呼び出せます。

ドライバの設定を保存する

- 1 「セットアップ」タブや「ページ単位設定」タブなどでドライバの設定値を変更します。
- 2 「設定の保存 / 呼出」をクリックし、「現在の設定の保存」を選択します。



- 3 「名称」(ファイル名)を入力します。



- 4 必要に応じて「コメント」に説明などを入力します。

5 「保存先」を確認し、[OK] をクリックします。

設定内容がライブラリに登録されます。



メモ)

拡張子は「.ksf」になります。

ライブラリには 25 件まで登録できます。

「名称」は 40 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では全角 20 文字（半角 40 文字）まで入力できます。

「コメント」は 512 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では全角 256 文字（半角 512 文字）まで入力できます。

設定を呼び出すには

- 1 プリンタドライバの画面で「設定の保存 / 呼出」をクリックし、「保存した設定の呼出」を選択します。
- 2 「ライブラリ」で呼び出す設定を選択します。
- 3 [OK] をクリックします。

設定値が呼び出され、プリンタドライバの画面にもどります。

設定を削除するには

- 1 プリンタドライバの画面で「設定の保存 / 呼出」をクリックし、「ライブラリの整理」を選択します。
- 2 「ライブラリ」から、削除したい設定ファイルを選択します。
- 3 [削除] をクリックします。



メモ)


設定ファイルは「ライブラリ」から削除しても、コンピュータのハードディスクには残っています。[設定ファイルをライブラリに登録する] でファイル名を指定すると、「ライブラリ」に登録できます。

6 PostScript ドライバの設定 (Windows)



6.1 設定項目

共通項目

ここでは、各タブの全画面で共通の設定やボタンについて説明します。



ボタン名	機能
OK	このボタンをクリックすると、変更した設定を有効にして、設定画面を閉じます。
キャンセル	このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャンセル）にして、設定画面を閉じます。
ヘルプ	このボタンをクリックすると、表示されている画面の各項目についてのヘルプが表示されます。
保存	現在の設定を登録し、あとでその設定を呼出すことができます。
編集	保存してある設定を変更します。
標準に戻す	このボタンをクリックすると、インストール直後の設定内容にもどします。

ボタン名	機能
ビュー	「用紙ビュー」を選択すると、現在の設定でのページレイアウトのサンプルが表示され、プリント結果のイメージを確認できます。 「本体ビュー」を選択すると、現在本機に装着されている給紙トレイなどのオプションを含むプリンタ構成の図が表示されます。  用紙  本体



ご注意)

装着されているオプションを有効にするには、「オプション」の設定が必要です。詳しくは、「オプションの設定」(p. 6-23) をご覧ください。

セットアップタブ

項目名	機能
原稿の向き	用紙に対するプリントイメージの向きを設定します。
原稿サイズ	原稿の用紙サイズを設定します。
出力サイズ	プリントする用紙サイズを設定します。原稿サイズと異なる場合は、自動的に拡大、縮小されます。
ズーム	拡大・縮小率を設定します。
給紙トレイ	プリントに使用する給紙トレイを選択します。
用紙種類	プリントに使用する用紙種類を選択します。
部数	プリントする部数を設定します。
ソート	複数部数を、部数ごとプリントするかどうかを設定します。
仕分け	複数部数をプリントするときに、1部ずつ位置をずらして排出します。
排紙トレイ	排出する排紙トレイを選択します。
出力方法	「機密プリント」や「ボックス保存」など出力方法を設定します。
〔認証 / 部門管理〕	本機側で「認証モード」や「部門管理」など、ユーザ管理を行っている場合に、ユーザ名や部門名、パスワードを入力します。

レイアウトタブ

項目名	機能
ページ割付	複数ページの文書を 1 枚の用紙にプリントします。[ページ割付詳細] で詳細が設定できます。
180 度回転	180° 回転してプリントします。
印刷面	両面印刷を設定します。
とじ位置	とじしろを付けてプリントします。
ステーブル	ステーブルを設定します
中とじ / 折り	中とじ加工を設定します。
パンチ穴	パンチを設定します。

ページ単位設定タブ

項目名	機能
オモテ表紙	オモテ表紙を付けてプリントします。
給紙トレイ	オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。
ウラ表紙	ウラ表紙を付けてプリントします。
給紙トレイ	ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。
OHP 合紙	OHP フィルムをプリントするときに合紙をはさんで排出します。
給紙トレイ	OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。

ウォーターマークタブ

項目名	機能
ウォーターマーク	文書にウォーターマーク (文字スタンプ) を重ね合わせてプリントします。[追加] [編集] [削除] でそれぞれウォーターマークの作成、変更、削除ができます。
透過	文字の網パターンの背景を透過でプリントします。
1 ページ目のみ	1 ページ目のみウォーターマークをプリントします。
繰り返し	ページ内にウォーターマークを繰り返しプリントします。

画像品質タブ

項目名	機能
原稿種類	原稿内容を設定します。原稿に適した画質でプリントできます。
カラー選択	プリントする色を設定します。
画質調整	画質を調整します。文書全体を調整する「簡易調整」と文字や写真、図表など、原稿内のオブジェクトごとに調整する「詳細調整」を選べます。
光沢モード	光沢効果を加えてプリントします。
ダウンロードフォント	プリンタフォントを使用せず、TrueType フォントをダウンロードする場合に、TrueType フォントのタイプを選択します。
プリンタフォントを使用する	プリンタフォントの置換え設定を有効にする場合にチェックをつけます。有効にすると、置換え対象の TrueType フォントはプリンタにダウンロードされません。

詳細設定タブ

項目名	機能
詳細な印刷機能	詳細な印刷機能（小冊子）の有無を設定します。
PostScript 出力オプション	PostScript ファイルの出力形式を設定します。
PostScript エラーハンドラを送信	PostScript エラーが発生した場合、レポートをプリントするか、しないかを設定します。
左右反転印刷	左右反転してプリントします。
PostScript Pass through	アプリケーションが GDI を利用せずに直接プリントすることを許可します。

デバイスの設定タブ

項目名	機能
フォント代替表	TrueType フォントをプリンタフォントに置換える対応を設定します。
利用可能な PostScript メモリ	利用可能な PostScript メモリサイズを設定します。
出力プロトコル	プリンタに送信するプロトコルを設定します。
ジョブの前に CTRL-D を送信	プリント前にプリンタをリセットするかどうかを設定します。
ジョブの後に CTRL-D を送信	プリント後にプリンタをリセットするかどうかを設定します。
グレーテキストを PostScript グレーに変換する	ドキュメント内にグレーテキストがあった場合に、PostScript グレーに変換するか、しないかを設定します。
グレーグラフィックスを PostScript グレーに変換する	ドキュメント内にグレーの画像があった場合に、PostScript グレーに変換するか、しないかを設定します。
欧州通貨記号を PostScript フォントに追加する	ドキュメント内に欧州通貨記号があった場合に、PostScript フォントに追加するか、しないかを設定します。
ジョブタイムアウト	送信したジョブのプリントが設定した時間内に完了しない場合、プリンタはプリントを中止します。
印刷待ちタイムアウト	ジョブの送信を開始してから、設定した時間内にプリンタがデータを受信できない場合、プリンタはプリントを中止します。
アウトラインとしてダウンロードする下限フォントサイズ	TrueType フォントをアウトラインフォントとしてダウンロードする場合の、最小のフォントサイズ (ピクセル単位) を指定します。最小の設定より小さいフォントは、ビットマップフォントとしてダウンロードされます。
ビットマップとしてダウンロードする上限フォントサイズ	TrueType フォントをビットマップフォントとしてダウンロードする場合の、最大のフォントサイズ (ピクセル単位) を指定します。最大の設定より大きいフォントは、アウトラインフォントとしてダウンロードされます。



メモ)

Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 でデバイスの設定タブを表示させる場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

オプションタブ

項目名	機能
オプション	本機に装着されているオプションを設定します。
オプション情報取得	本機と通信し、オプション装着の状態を読み取ります。
PageScope Web Connection	PageScope Web Connection を起動します。



...

メモ)

Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 で装置情報タブを表示させる場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

「オプション情報取得」の機能は、本機と通信可能な状態で接続されていないと利用できません。

初期設定タブ

項目名	機能
禁則発生時に確認メッセージを表示する	プリンタドライバで、同時に設定できない機能を有効にした場合にメッセージを表示します。
サーバプロパティ用紙を使用する	「サーバのプロパティ」で追加登録した用紙を使用します。




...

メモ)

Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 で初期設定タブを表示させる場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

6.2 セットアップタブの設定



用紙サイズに合わせてプリントする

作成した文書を、プリント時に出力用紙に合わせて拡大／縮小できます。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「原稿サイズ」と「出力サイズ」を選択します。
 - ズームボックスで拡大・縮小率を指定することもできます。



メモ)

用紙サイズが定形以外のサイズの場合は、不定形サイズを登録してから選択してください。

プリンタドライバで各定形用紙の「W」を選択すると、データをセンタリングしてプリントできます。

例えば、A4 サイズのデータを作成し、A3 サイズの用紙にセンタリングしてプリントしたい場合は、プリンタドライバで用紙サイズに「A4W」を、給紙トレイに「トレイ 1」または「手差し」を指定します。


プリントするときは、プリンタドライバで指定した本体のトレイ（「トレイ 1」または「手差し」）に A3 サイズの用紙をセットし、操作パネルの「基本設定画面（用紙）」－「選択トレイの設定変更」－「ワイド紙」で次の設置を行います。

- ・「A4W」を選択
- ・「サイズ変更」で A3 サイズ（420.0 × 297.0）を入力

不定形サイズを設定する

不定形サイズを選択するときは、あらかじめ、以下の操作で不定形サイズを登録します。

- 1 「原稿サイズ」または「出力サイズ」から「不定形サイズ」を選択します。
「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 以下の項目を設定します。
 - サイズ：不定形サイズの幅、長さを単位に合わせて設定します。



- 3 [OK] をクリックします。



メモ)

長尺紙を利用する場合は、長尺紙のサイズを不定形サイズで指定します。詳しくは、「長尺紙プリント機能」(p. 10-122) をご覧ください。

出力方法を選択する

直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保存」などが選択できます。


- 1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「出力方法」のドロップダウンリストで、出力方式を選択します。

通常印刷：	すぐにプリントされます。
機密プリント：	プリント文書を本機の「機密文書ボックス」に保存します。プリントするときに本機の操作パネルで ID とパスワード入力が必要になります。機密性の高い文書をプリントする場合に選択します。(最大 100 文書)
ボックス保存：	プリント文書を本機のドキュメントフォルダに保存します。
ボックス保存 & 印刷：	ドキュメントフォルダに保存すると同時にプリントもします。
確認プリント：	文書が 1 部出力されたあと、本機が一時停止します。大量部数印刷のミスプリントを防ぎたい場合に選択します。

機密プリントの場合

「機密プリント」を選択すると、ID とパスワードを入力する画面が表示されるので、ID とパスワードを入力します。




ワンポイントアドバイス)

プリントする場合は、本体の操作パネルのボックス機能で「機密文書」を指定し、ID とパスワードを入力します。詳しくは、「プリントジョブ管理」(p. 10-107) をごらんください。本機のボックス機能については、「ユーザズガイド ボックス機能編」をごらんください。

本機側でパスワード規約が ON の場合、機密プリントで使用可能なパスワードに制限があり、パスワード規約を満たさないパスワードを入力するとジョブが消去されます。パスワード規約については、「ユーザズガイド コピー機能編」をごらんください。

ボックス保存の場合

「ボックス保存」または「ボックス保存&印刷」を選択すると、ファイル名とボックス番号を入力する画面が表示されるので、保存するファイル名とボックス番号を設定します。



メモ)

本機のボックス機能については、「ユーザズガイド ボックス機能編」をごらんください。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、本機側で作成してあるボックスを指定してください。

確認プリントの場合

プリントを実行すると、文書が 1 部出力されたあと、本機が一時停止します。残りのプリント分は本機のジョブとして蓄積されます。複数部数を指定したときなど、結果を確認してから残部のプリントを実行できます。



ワンポイントアドバイス)

プリントする場合は、本体の操作パネルのジョブ機能で文書を指定します。詳しくは、「プリントジョブ管理」(p. 10-107)をごらんください。

ユーザ認証を設定する

本機で認証モードが設定されている場合にユーザ名とパスワードを入力します。



ご注意

本機側の「認証モード」で有効ではないユーザ名やパスワードを入力してプリントしたり、または「認証」にチェックしないでプリントした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機のユーザ認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザがロックされアクセスができなくなる場合があります。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「認証 / 部門管理」をクリックします。
- 3 「認証」のチェックボックスを ON にし、ユーザ名とパスワードを入力します。

**メモ)**

本機でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリックユーザで利用できます。

登録ユーザであっても、プリントが許可されていない場合はプリントできません。ユーザ認証については、本機の管理者にお問合わせください。

部門管理を設定する

本機で部門管理が有効になっている場合に部門名とパスワードを入力します。


**ご注意)**

本機側の「部門管理機能」で有効ではない部門名やパスワードを入力してプリントしたり、または「部門管理」にチェックしないでプリントした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機の部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード2の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当する部門がロックされアクセスができなくなる場合があります。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。
- 2 「認証 / 部門管理」をクリックします。

- 3 「部門管理」のチェックボックスを ON にし、部門名とパスワードを入力します。



認証/部門管理

☐ 認証(E)

☐ Publicユーザ(B)

☒ 登録ユーザ(R)

ユーザ名(U)

パスワード(P)

☒ 部門管理(Q)

部門名(N)

パスワード(P)

OK キャンセル 標準に戻す(D) ヘルプ(H)




...

メモ)

登録部門であっても、プリントが許可されていない場合はプリントできません。

部門管理については、本機の管理者にお問合わせください。

6.3 レイアウトタブの設定



ページ割付 (N in 1) 印刷を行う

複数ページの文書を1枚の用紙にプリントします。プリント後に2つ折りにすると、小冊子のように仕上がる「小冊子」機能も設定できます。




ご注意

小冊子印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。

- 1 「レイアウト」タブをクリックします。
- 2 「ページ割付」のドロップダウンリストで、1枚の用紙にプリントするページ数を選択します。

「境界線」や「プリント順序」を変更するときは、[ページ割付詳細] をクリックし、表示されるダイアログボックスで設定します。



ご注意

1つのプリントジョブ内にサイズや方向が異なるページが含まれる文書をプリントすると、画像が欠損したり、画像が重なったりする場合があります。

両面印刷を行う

文書を、用紙の両面にプリントできます。複数ページの文書をとじる場合に便利です。

- 1 「レイアウト」タブをクリックします。
- 2 「印刷面」のドロップダウンリストで、「両面」を選択します。



ご注意

両面印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。



メモ

「とじ位置」のドロップダウンリストで、とじ方向を指定できます。

とじしろを設定する

文書に、とじしろを付けてプリントします。

- 1 「レイアウト」 タブをクリックします。
- 2 「とじ位置」 のドロップダウンリストでとじしろの位置を選択します。

ステープルを行う

複数ページの文書を、ステープルでとじます。



ご注意)

ステープル機能は、オプションのフィニッシャーが装着されている場合のみ使用可能となります。

- 1 「レイアウト」 タブをクリックします。
- 2 「ステープル」 のドロップダウンリストでステープルの数を指定します。



メモ)

「とじ位置」 の設定により、選択できるステープルの位置が異なります。

中とじを行う

文書の中とじ、折り加工を設定します。

- 1 「レイアウト」 タブをクリックします。
- 2 「中とじ / 折り」 のドロップダウンリストで折りの条件を指定します。
 - 中央を2つ折りにしてステープルでとじる「中とじ」のほか、中央をステープルでとじる「センターステープル」、中央を2つ折りにする「中折り」が指定できます。



メモ)

中とじ / 折り機能は、ステープル、パンチ穴とは同時に指定できません。

中とじ / 折りは、オプションのフィニッシャー FS-514 に中綴じ機 SD-503 が装着しているときに使用可能となります。

パンチを行う

プリントした文書にパンチ穴を開けます。



ご注意)

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が装着されている場合のみ使用可能となります。


- 1 「レイアウト」 タブをクリックします。
- 2 「パンチ穴」 のドロップダウンリストでパンチの数を指定します。



メモ)

「とじ位置」 の設定により、パンチ位置が異なります。


6.4 ページ単位設定タブの設定



オモチ表紙／ウラ表紙を付けてプリントする

- 1 「ページ単位設定」タブをクリックします。
- 2 「オモチ表紙」や「ウラ表紙」のドロップダウンリストで印刷条件を指定します。
プリントする場合は「印刷」を、用紙のみ付ける場合は「白紙」を選択します。
- 3 「オモチ表紙」や「ウラ表紙」として使用する用紙がセットされた給紙トレイを選択します。

6.5 ウォーターマークタブの設定



ウォーターマークをプリントする

特定の文字をウォーターマークとして、文書の背景にプリントします。

- 1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。
- 2 リストでプリントしたいウォーターマークを選択します。
- 3 条件を設定します。

透過： 文字の網パターンの背景を透過でプリントする。

1 ページ目のみ： 1 ページ目のみプリントする。

繰り返し： ページ内にウォーターマークを繰り返しプリントします。



メモ

「ページ割付」で「小冊子」を指定しているときは、ウォーターマークはプリントされません。

ウォーターマークの編集


ウォーターマークの書体や位置を変更したり、新規にウォーターマークを登録できます。

1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2 作成する場合は「新規」をクリックします。

変更する場合は、ウォーターマークを選択してから「編集」をクリックします。

3 各項目を設定します。



ウォーターマーク名： ウォーターマークの登録名を入力します。

ウォーターマークテキスト： ウォーターマークの文字を入力します。

フォント設定： フォントやサイズ、スタイル、文字の角度、カラー、囲みを設定します。

位置： 右側と下側のスクロールバーでウォーターマークの位置を設定します。


共有： ウォーターマークを他のユーザと共有するかどうかを指定します。



メモ)

「共有」は、管理者のみ選択できます。

6.6 画像品質タブの設定



画質を調整する

- 1 「画像品質」タブをクリックします。
- 2 各項目を設定します。

原稿種類	原稿内容を設定します。原稿に適した画質でプリントできます。 文書：文字の多い文書に適した処理です。 写真：写真に適した処理です。 DTP：DTP で作成した文書に適した処理です。 WEB：WEB ページのプリントに適した処理です。 CAD：CAD データのプリントに適した処理です。
カラー選択	プリントする色を設定します。 カラー：カラーでプリントします。 グレースケール：グレースケールでプリントします。
画質調整	詳細調整：文字や写真、図表など、原稿内容ごとに画質を調整します。
光沢モード	光沢効果を加えてプリントします。

フォントの設定

Windows で使われている TrueType フォントを本機に搭載されているプリンタフォントに置換える設定を行います。

- 1 「フォント設定」をクリックします。

2 各項目を設定します。

ダウンロードフォント： プリンタフォントを使用せず、TrueType フォントをダウンロードする場合に、TrueType フォントのタイプを選択します。

プリンタフォントを使用する： プリンタフォントの置換え設定を有効にする場合にチェックをつけます。有効にすると、置換え対象の TrueType フォントはプリンタにダウンロードされません。



メモ)

プリンタフォントを使うとプリント時間は少なくて済みますが、画面の表示とプリント結果に差が出ることがあります。

「ダウンロードフォント」は、TrueType フォントを使用する場合に、プリンタにダウンロードするフォントのタイプを選択します。

フォントの置換えリストは、「デバイスの設定」タブで設定します。

6.7 オプションの設定



機種名とオプションの有無を設定し、本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にします。



ご注意

本機に装着されているオプションが「オプション」タブで設定されていないと、プリンタドライバでオプションの機能を使用できません。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。

- 1 Windows 2000/NT 4.0 の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」 - 「プリンタ」をクリックします。

Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] をクリックし、「プリンタとFAX」をクリックします。



メモ

[スタート] メニューに「プリンタとFAX」が表示されていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] を開き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリンタとFAX」を選びます。

- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「オプション」タブをクリックします。
- 4 リストで「機種」を選択し、下のドロップダウンリストで使用する機種名を設定します。
- 5 リストでオプションを選択し、下のドロップダウンリストで装着状態を設定します。



メモ)

本機に接続している状態で「オプション情報取得」をクリックすると、装着オプションが自動的に検出され、「オプション」リストに登録されます（本機側で SNMP 設定が「使用する」で、さらに SNMP v1/v2c (IP) 設定がチェックされている場合のみ利用できます）。

メールピンキット装着時は、排紙トレイ 1 と排紙トレイ 2 をメールピンとして割当てることができます。

排出先のメールピンの割当ては、本機の操作パネルの「管理者設定」－「環境設定」－「出力設定」の「ピン割当て」で設定できます。

排出先は、プリンタドライバでの設定時に本体ビューを表示すると選択されているメールピンが図示されます。



6.8 ドライバ設定を保存する


PostScript ドライバでは、変更したドライバの設定値を保存し、必要に応じて呼び出せます。

ドライバの設定を保存する

- 1 「セットアップ」タブや「レイアウト」タブなどでドライバの設定値を変更します。
- 2 「保存」をクリックします。



- 3 「名称」(ファイル名)を入力します。



- 4 必要に応じて「コメント」に説明などを入力します。
- 5 保存するドライバの設定を、他のユーザと共有するかどうかを指定します。
- 6 [OK] をクリックします。
設定内容がライブラリに登録されます。



...

メモ)

拡張子は「.ksf」になります。

設定は 25 件まで登録できます。


「共有」は、管理者のみ選択できます。

設定を呼び出すには

プリンタドライバ画面の「かんたん設定」ドロップダウンリストで呼び出す設定を選択します。
設定値が呼び出され、プリンタドライバの設定が変更されます。

設定を変更するには


- 1 プリンタドライバの画面で [編集] をクリックします。
- 2 リストから、変更したい設定ファイルを選択し、項目を設定します。
削除する場合は、ここで [削除] をクリックします。
- 3 [オプション] をクリックし、呼出す項目をチェックし、[OK] をクリックします。



- 4 [OK] をクリックします。

7 PPD ドライバの設定 (Windows)

7.1 設定項目



用紙タブ

項目名	機能
用紙サイズ	用紙サイズを設定します。
レイアウト	ページ割付を設定します。
印刷の向き	用紙方向を設定します。
回転	用紙を回転します。
給紙方法	給紙トレイを選択します。
部数	プリントする部数を設定します。
詳細オプション	用紙の種類、排出装置を設定します。

グラフィックスタブ

項目名	機能
解像度	プリント解像度を設定します。

項目名	機能
カラー制御	画面上の色と一致するように調整するかどうかを設定します。
ハーフトーン	ハーフトーンの線数と、パターンの角度を指定します。
その他	ネガイメージまたはミラーイメージで印刷します。
拡大／縮小	拡大／縮小率を指定します。

デバイスオプション

「印刷」画面から「プロパティ」や「詳細設定」をクリックした場合は、以下の固有機能が設定できます。

項目名	機能
部単位	複数部数を、部数ごとプリントするかどうかを設定します。
仕分け	複数部数をプリントするときに、1部ずつ位置をずらして排出します。
とじ位置	とじ位置を設定します。
両面	両面印刷を設定します。
特殊モード	小冊子印刷を設定します。
ステープル	ステープルを行います。
パンチ	パンチを行います。
中とじ / 折り	折りを行います。
オモテ表紙	オモテ表紙を付けてプリントします。
オモテ表紙用トレイ	オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。
ウラ表紙	ウラ表紙を付けてプリントします。
ウラ表紙用トレイ	ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。
OHP 合紙	OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。
OHP 合紙用トレイ	OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。
一時停止	文書が1部出力された後、一時停止して確認できる確認プリントを指定します。
カラー選択	プリントする色をカラーまたはグレースケールに設定します。
光沢モード	光沢効果を加えてプリントします。
原稿種類	原稿に適した画質でプリントします。
カラーマッチング (文字)	原稿内の文字のカラー画質を調整します。
グレー補償 (文字)	原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF します。
スクリーン (文字)	原稿内の文字のスクリーン処理を設定します。
カラーマッチング (写真)	原稿内の写真のカラー画質を調整します。
グレー補償 (写真)	原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF します。

項目名	機能
スクリーン (写真)	原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。
スムージング (写真)	原稿内の写真のスムージング処理を設定します。
カラー設定 (図表グラフ)	原稿内の図表グラフのカラー画質を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。
スムージング (図表グラフ)	原稿内の図表グラフのスムージング処理を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。

「プリンタ」画面からプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックした場合は、以下のオプションも設定できます。

項目名	機能
利用できるプリンタメモリ	本機に装着されているメモリを設定します。
利用できるオプション	本機に装着されているオプションを設定します。

PostScript タブ

項目名	機能
PostScript 出力形式	PostScript ファイルの出力形式を設定します。
PostScript ヘッダー	ヘッダー情報をプリンタに送信するかどうかを指定します。
PostScript エラー情報を印刷する	PostScript エラーレポートをプリントするか、しないかを設定します。
PostScript タイムアウトの値	タイムアウトの時間を設定します。


フォントタブ

項目名	機能
フォントにより、TrueType フォントをプリンタに送信する	フォント代替表で指定されたフォントをプリンタフォントでプリントします。 フォント代替表は「テーブルの編集」で設定できます。
TrueType フォントの代わりに、常にプリンタフォントを使う	すべてのフォントをプリンタフォントでプリントします。
常に TrueType フォントを使う	プリンタフォントに置換えません。
フォントの送信方法	フォントの送信方法を設定します。

7.2 用紙タブの設定

用紙タブでは、プリント時の向きや割付などのレイアウトを設定できます。

- 1 「用紙」タブをクリックします。




- 2 各項目を設定します。

用紙サイズ：	用紙サイズを設定します。
レイアウト：	ページ割付（N in 1 印刷）を設定します。
印刷の向き：	用紙方向を設定します。
回転：	用紙を回転します。
給紙方法：	給紙トレイを選択します。
部数：	プリントする部数を設定します。
詳細オプション：	用紙の種類、排出装置を設定します。

7.3 デバイスオプションの設定

「デバイスオプション」画面では、フィニッシャーの機能や色調整など高度な機能を設定できます。

- 1 「デバイスオプション」タブをクリックします。
- 2 各項目を選択し、「設定の変更」のドロップダウンリストで、機能を選択します。



メモ

設定できる項目および機能については、「設定項目」(p. 7-1) をご覧ください。

**ご注意)**

両面印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。

ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が装着されている場合のみ使用可能となります。

中とじ / 折りは、オプションのフィニッシャー FS-514 に中綴じ機 SD-503 が装着しているときに使用可能となります。

7.4 オプションの設定


本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にします。



ご注意

本機に装着されているオプションが「デバイスオプション」タブで設定されていないと、機能を使用できません。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。

- 1 Windows 98SE/Me の場合は、[スタート] をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
- 2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 3 「デバイスオプション」タブをクリックします。
- 4 各項目を選択し、「設定の変更」のドロップダウンリストで、機能を選択します。



メモ

設定できる項目および機能については、「設定項目」(p. 7-1) をご覧ください。

8 PPD ドライバの設定 (OS 9.2)

8.1 設定項目

本機の機能は、アプリケーションソフトウェアから呼び出す「用紙設定」および「プリント」画面で設定します。

設定内容は、そのアプリケーションソフトウェアを使用している間だけ適用されます。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容は消えます。

「用紙設定」画面



用紙設定の設定項目

メニュー	項目名	機能
ページ属性	用紙	用紙のサイズを設定します。
	方向	用紙方向を設定します。
	拡大縮小	拡大・縮小率を設定します。

メニュー	項目名	機能
PostScript オプション	横反転	左右を反転してプリントします。
	縦反転	上下を反転してプリントします。
	パターン反転	ネガ反転してプリントします。
	フォント代用	一部のフォントをプリンタフォントに置換えます。
	滑らかな文字	テキストデータにスムージング処理をします。
	滑らかなグラフィックス	グラフィックデータにスムージング処理をします。
	精密ビットマップアラインメント	グラフィックイメージの歪みを補正します。
	ダウンロード可能フォントの制限なし	ダウンロードするスクリーンフォントの制限をなしにします。
カスタム用紙サイズ	単位	設定単位を選択します。
	用紙サイズ	目的の用紙サイズを設定します。
	余白	用紙の余白を設定します。
	カスタム用紙サイズの名前	設定した用紙サイズや余白の登録名を入力し、[追加]をクリックします。



メモ)

アプリケーションソフトウェアによっては、「用紙設定」が「ページ設定」と表示される場合もあります。また、「ファイル」メニューから「用紙設定」－「オプション」と選択する場合もあります。

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

「プリント」画面

プリンタ: XXXXXX 出力対象: プリンタ

J1-8.7.1

一般設定

部数: 1 ☒ 丁合い

ページ: ☒ 全ページ ☐ ページ指定: ↔

給紙元: ☒ 全体: 自動選択 ☐ 1 枚目: 残り:

設定の保存 キャンセル プリント

プリントの設定項目

メニュー	項目名	機能
一般設定	部数	プリントする部数を設定します。
	丁合い	部数が複数の場合、1 部ずつプリントします。
	ページ	プリントするページ範囲を設定します。
	給紙元	給紙するトレイを選択します。
カラーマッチング	カラー指定	プリントする色を設定します。
	マッチングスタイル	カラーマッチングの方法を選択します。
	プリンタ用プロファイル	出力機器の色調整プロファイルを設定します。
バックグラウンドプリント	処理方法	バックグラウンド印刷を設定します。
	プリント時刻	プリントの緊急度や時間指定をします。
ファイルとして保存	フォーマット	PostScript ファイルの出力形式を設定します。
	PostScript レベル	PostScript のレベルを設定します。
	データフォーマット	書類の保存形式を設定します。
	フォントの保持	フォントデータをファイルに含めるかどうか設定します。
フォント設定	フォント情報	フォントキーに情報を付加します。
	フォントダウンロード	フォントをダウンロードする条件を設定します。

メニュー	項目名	機能
レイアウト	ページ割り付け	1 枚の用紙にプリントするページ数を設定します。
	レイアウト方向	ページの割付け順を設定します。
	枠線	ページ間に境界線を設定します。
作業記録処理	PostScript エラーが起きた場合	PostScript エラーレポートの条件を設定します。
	作業記録	保存する作業記録の条件を設定します。
	作業記録フォルダ	作業記録を保存するフォルダを設定します。
表紙	表紙のプリント	表紙を付けてプリントします。
	表紙の給紙元	表紙を給紙するトレイを選択します。
Finishing Options1	仕分け	仕分けを設定します。
	排紙トレイ	排紙トレイを選択します。
	とじ位置	とじ位置を設定します。
	両面	両面印刷を行います。
	特殊モード	小冊子印刷を設定します。
	ステープル	ステープルを行います。
	パンチ	パンチを行います。
Finishing Options2	中とじ / 折り	折りを行います。
	オモテ表紙	オモテ表紙を付けてプリントします。
	オモテ表紙用トレイ	オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。
	ウラ表紙	ウラ表紙を付けてプリントします。
	ウラ表紙用トレイ	ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。
	OHP 合紙	OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。
	OHP 合紙用トレイ	OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。
Finishing Options3	一時停止	文書が 1 部出力された後、一時停止して確認できる確認プリントを指定します。
	解像度	プリント解像度を設定します。
	カラー選択	プリントする色をカラーまたはグレースケールに設定します。
	光沢モード	光沢効果を加えてプリントします。
	原稿種類	原稿に適した画質でプリントします。
	カラーマッチング (文字)	原稿内の文字のカラー画質を調整します。
	グレー補償 (文字)	原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF します。

メニュー	項目名	機能
Finishing Options4	スクリーン (文字)	原稿内の文字のスクリーン処理を設定します。
	カラーマッチング (写真)	原稿内の写真のカラー画質を調整します。
	グレー補償 (写真)	原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF します。
	スクリーン (写真)	原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。
	スムージング (写真)	原稿内の写真のスムージング処理を設定します。
	カラー設定 (図表グラフ)	原稿内の図表グラフのカラー画質を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。
	スムージング (図表グラフ)	原稿内の図表グラフのスムージング処理を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。



メモ)

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

8.2 用紙設定

ページ属性 (基本設定)

- 1 [ファイル] メニューの「用紙設定」(または「ページ設定」) を選択します。
- 2 「ページ属性」を選択します。



- 3 各項目を設定します。

用紙:	用紙のサイズを設定します。
方向:	用紙方向を設定します。
拡大縮小:	拡大・縮小率を設定します。



**メモ)**

製本の機能は「プリント」画面の「レイアウト」で設定できます。

カスタムページ設定


- 1 [ファイル] メニューの「用紙設定」(または「ページ設定」) を選択します。
- 2 「カスタム用紙サイズ」を選択します。
- 3 [新規] をクリックします。
- 4 各項目を設定します。

用紙サイズ： 希望する用紙サイズを設定します。

余白： 用紙の余白を設定します。

カスタム用紙サイズの名前： 設定した用紙サイズや余白の登録名を入力し、[OK] をクリックします。

単位： 設定単位を選択します。



- 5 [OK] をクリックします。

カスタムページ設定が登録され、「ページ属性」の用紙で選択できるようになります。

PostScript オプション

- 1 [ファイル] メニューの「用紙設定」(または「ページ設定」)を選択します。
- 2 「PostScript オプション」を選択します。
- 3 各項目を設定します。


視覚効果：	「横反転」、「縦反転」、「パターン反転 (ネガ反転)」を選択します。
フォント代用：	一部のフォントをプリンタフォントに置換えます。
滑らかな文字：	テキストデータにスムージング処理をします。
滑らかなグラフィックス：	グラフィックデータにスムージング処理をします。
精密ビットマップアライメント：	グラフィックイメージの歪みを補正します。
ダウンロード可能フォントの制限なし：	ダウンロードするスクリーンフォントの制限をなしにします。



8.3 プリント


一般設定 (基本設定)

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「一般設定」を選択します。



- 3 各項目を設定します。

- 部数: プリントする部数を設定します。
- 丁合い: 部数が複数の場合、1部ずつプリントします。
- ページ: プリントするページ範囲を設定します。
- 給紙元: 給紙するトレイを選択します。



レイアウト (ページ割付)

複数ページを 1 枚の用紙に割付けるときに設定します。

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「レイアウト」を選択します。
- 3 各項目を設定します。

ページ割り付け： 1 枚の用紙にプリントするページ数を設定します。

レイアウト方向： ページの割付け順を設定します。

枠線： ページ間に境界線を設定します。



プリンタ固有機能 (Finishing Option 1 ~ 4)

プリンタ固有の機能を設定します。ステープルやパンチなど本機の機能を利用するときに設定します。

1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。

2 「Finishing Option 1 ~ 4」を選択します。

3 各項目を設定します。

仕分け：	仕分けを設定します。
排紙トレイ：	排紙トレイを選択します。
とじ位置：	とじ位置を設定します。
両面：	両面印刷を行います。
特殊モード：	小冊子印刷を設定します。
ステープル：	ステープルを行います。
パンチ：	パンチを行います。
中とじ / 折り：	折りを行います。
オモテ表紙：	オモテ表紙を付けてプリントします。
オモテ表紙用トレイ：	オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。
ウラ表紙：	ウラ表紙を付けてプリントします。
ウラ表紙用トレイ：	ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。
OHP 合紙：	OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。
OHP 合紙用トレイ：	OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。
一時停止：	文書が 1 部出力された後、一時停止して確認できる確認プリントを指定します。
解像度：	解像度を設定します。
カラー選択：	プリントする色をカラーまたはグレースケールに設定します。
光沢モード：	光沢効果を加えてプリントします。
原稿種類：	原稿に適した画質でプリントします。
カラーマッチング (文字)：	原稿内の文字のカラー画質を調整します。

グレー補償 (文字) :	原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF します。
スクリーン (文字) :	原稿内の文字のスクリーン処理を設定します。
カラーマッチング (写真) :	原稿内の写真のカラー画質を調整します。
グレー補償 (写真) :	原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF します。
スクリーン (写真) :	原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。
スムージング (写真) :	原稿内の写真のスムージング処理を設定します。
カラー設定 (図表グラフ) :	原稿内の図表グラフのカラー画質を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。
スムージング (図表グラフ) :	原稿内の図表グラフのスムージング処理を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。



**ご注意)**

両面印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。

ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が装着されている場合のみ使用可能となります。

中とじ / 折りは、オプションのフィニッシャー FS-514 に中綴じ機 SD-503 が装着しているときに使用可能となります。

8.4 オプションの設定

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にします。




ご注意

本機に装着されているオプションが「追加オプションの設定」で設定されていないと、オプションの機能を使用できません。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。

- 1 「アップルメニュー」の「セレクト」を選択します。
- 2 プリンタ名を選択します。
- 3 「再設定」をクリックします。
- 4 「構成」をクリックします。

追加オプションの設定画面が表示されます。



- 5 「Options Installed 1」と「Options Installed 2」の各画面で本機に装着しているオプションを設定します。
- 6 「OK」をクリックします。
「セレクト」画面にもどります。
- 7 「セレクト」画面を閉じます。



メモ

オプションの設定は、最初にプリンタドライバを選択したときには、自動的に表示します。詳しくは、「プリンタの選択」(p. 2-20)をご覧ください。

9 PPD ドライバの設定 (OS X)

9.1 設定項目

本機の機能は、アプリケーションソフトウェアから呼び出す「ページ設定」および「プリント」画面で設定します。

設定内容は、そのアプリケーションソフトウェアを使用している間だけ適用されます。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容はクリアされます。

「ページ設定」画面



ページ設定の設定項目

設定メニュー	項目名	機能
ページ属性	用紙サイズ	用紙のサイズを設定します。
	方向	用紙方向を設定します。
	拡大縮小	拡大・縮小率を設定します。
カスタム用紙サイズ	用紙サイズ (ページサイズ)	目的の用紙サイズを設定します。
	プリンタの余白	用紙の余白を設定します。



メモ)

アプリケーションソフトウェアによっては、「ページ設定」が「用紙設定」と表示される場合もあります。また、「ファイル」メニューから「用紙設定」－「オプション」と選択する場合もあります。

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

「カスタム用紙サイズ」の設定は、OS 10.4 の場合、用紙サイズの一覧から「カスタムサイズを管理」を選択します。

「プリント」画面

プリンタ: XXXXXX

プリセット: 標準

印刷部数と印刷ページ

部数: 1 ☐ 丁合い

ページ: ☒ すべて ☐ 開始: 1 終了: 1

? プレビュー PDF として保存... ファクス... キャンセル プリント

プリントの設定項目

メニュー	項目名	機能
印刷部数と印刷ページ	部数	プリントする部数を設定します。
	丁合い	部数が複数の場合、1 部ずつプリントします。
	ページ	プリントするページ範囲を設定します。
レイアウト	ページ数/枚	1 枚の用紙にプリントするページ数を設定します。
	レイアウト方向	ページの割付け順を設定します。
	枠線 (境界線)	ページ間に境界線を設定します。
出力オプション *2	ファイルとして保存	ファイルに出力します。
	フォーマット	ファイルに出力する場合のフォーマットを設定します。
スケジューラ *1	書類をプリント	プリントの時間指定をします。
	優先順位	プリントの緊急度を設定します。
用紙処理 *1	ページの順序を逆に する (ページの順序)	ページの順序を逆にプリントします。
	プリント	プリントするページを選択します。
	出力用紙サイズ *3	出力用紙サイズを設定します。
ColorSync *1	カラー変換	色変換の方法を設定します。
	Quartz フィルタ	プリントする色を設定します。

メニュー	項目名	機能
表紙 *1	表紙をプリント	表紙を付けるかどうか設定します。
	表紙のタイプ	表紙にプリントする「社外秘」などのコメントを選択します。
	課金情報	課金計算用に使用するユーザ情報を入力します。
エラー処理	PostScript エラー	PostScript エラーが発生した場合、レポートをプリントするか、しないかを設定します。
	トレイの切り替え	給紙するトレイを切り替えます（本機では変更できません）。
給紙	全体	給紙するトレイを選択します。
	先頭ページのみ	給紙するトレイを選択します。
	残りのページ	給紙するトレイを選択します。
画像品質	解像度	解像度を設定します（本機では変更できません）。
	カラー選択	プリントする色を選択します。
	光沢モード	光沢効果を加えてプリントします。
	原稿種類	原稿に適した画質でプリントします。
	カラーマッチング（文字）	原稿内の文字のカラー画質を調整します。
	グレー補償（文字）	原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF します。
	スクリーン（文字）	原稿内の文字のスクリーン処理を設定します。
	カラーマッチング（写真）	原稿内の写真のカラー画質を調整します。
	グレー補償（写真）	原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF します。
	スクリーン（写真）	原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。
	スムージング（写真）	原稿内の写真のスムージング処理を設定します。
	カラー設定（図表グラフ）	原稿内の図表グラフのカラー画質を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。
	スムージング（図表グラフ）	原稿内の図表グラフのスムージング処理を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。
出力設定	ソート	複数部数をプリントするときに、1 部ずつプリントします。
	仕分け	仕分けを設定します。
	両面	両面印刷を行います。
	排紙トレイ	排紙トレイを選択します。
	とじ位置	とじ位置を設定します。
	特殊モード	小冊子印刷を設定します。
	ステーブル	ステーブルを行います。
	パンチ穴	パンチを行います。
	中とじ / 折り	折りを行います。

メニュー	項目名	機能
セットアップ	用紙種類	用紙種類を選択します。
	オモテ表紙	オモテ表紙を付けてプリントします。
	オモテ表紙用トレイ	オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。
	ウラ表紙	ウラ表紙を付けてプリントします。
	ウラ表紙用トレイ	ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。
	OHP 合紙	OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。
	OHP 合紙用トレイ	OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。
セキュリティ	出力方法	「機密プリント」や「ボックス保存」など出力方法を設定します。
	機密プリント	「機密プリント」の場合のユーザ ID やパスワードを設定します。
	ボックス保存設定	「ボックス保存」の場合のファイル名やボックス名を設定します。
	認証設定	ユーザ認証を行う場合にチェックし、ユーザ名やパスワードを設定します。
	部門管理	部門管理を行う場合にチェックし、管理部門名とパスワードを設定します。



メモ)

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

*1 の項目は、OS 10.3、10.4 で表示されます。

*2 の項目は、OS 10.3 でのみ表示されます。

*3 の項目は、OS 10.4 でのみ表示されます。

9.2 ページ設定

ページ属性 (基本設定)

- 1 [ファイル] メニューの「ページ設定」(または「用紙設定」)を選択します。
- 2 「ページ属性」を選択します。



- 3 各項目を設定します。

用紙サイズ： 用紙のサイズを設定します。
方向： 用紙方向を設定します。
拡大縮小： 拡大・縮小率を設定します。



**メモ)**

用紙サイズが定形以外のサイズの場合は、カスタム用紙サイズを登録してから選択してください。

プリンタドライバで各定形用紙の「W」を選択すると、データをセンタリングしてプリントできます。

例えば、A4 サイズのデータを作成し、A3 サイズの用紙にセンタリングしてプリントしたい場合は、プリンタドライバで用紙サイズに「A4W」を、給紙トレイに「トレイ 1」または「手差し」を指定します。

プリントするときは、プリンタドライバで指定した本体のトレイ（「トレイ 1」または「手差し」）に A3 サイズの用紙をセットし、操作パネルの〔基本設定画面（用紙）〕－〔選択トレイの設定変更〕－〔ワイド紙〕で次の設置を行います。

- ・「A4W」を選択
- ・〔サイズ変更〕で A3 サイズ（420.0 × 297.0）を入力

カスタム用紙サイズ

- 1 〔ファイル〕メニューの「ページ設定」（または「用紙設定」）を選択します。
- 2 OS 10.3 の場合は、「設定」から「カスタム用紙サイズ」を選択します。
OS 10.4 の場合は、用紙サイズの一覧から「カスタムサイズを管理」を選択します。
- 3 〔新規〕（OS 10.3）または 〔+〕（OS 10.4）をクリックします。
- 4 用紙サイズの名称を入力します。

5 各項目を設定します。

用紙サイズ (ページ 目的的用紙サイズを設定します。
サイズ) :

プリンタの余白 : 用紙の余白を設定します。

設定 : カスタム用紙サイズ

A4+

新規
複製
削除
保存

用紙サイズ プリンタの余白

長さ : 31.00 cm 上 : 0.64 cm

幅 : 22.00 cm 左 : 0.64 cm 右 : 0.64 cm

下 : 1.45 cm

? キャンセル OK

- 6 OS 10.3 の場合は、[保存] をクリックします。
OS 10.4 の場合は、手順 7 に進みます。


7 [OK] をクリックします。

カスタム用紙サイズが登録され、「ページ属性」の用紙サイズで選択できるようになります。

9.3 プリント

一般設定 (基本設定)

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「印刷部数と印刷ページ」を選択します。




- 3 各項目を設定します。

部数： プリントする部数を設定します。

丁合い： 部数が複数の場合、1部ずつプリントします。

ページ： プリントするページ範囲を設定します。



レイアウト (ページ割付)

複数ページを 1 枚の用紙に割付けます。

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「レイアウト」を選択します。
- 3 各項目を設定します。

ページ数/枚： 1 枚の用紙にプリントするページ数を設定します。

レイアウト方向： ページの割付け順を設定します。

枠線 (または境界線)： ページ間に境界線を設定します。



給紙

プリントする給紙トレイを指定します。

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「給紙」を選択します。
- 3 各項目を設定します。

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 全体： | 全ページをプリントする給紙トレイを選択します。 |
| 先頭ページのみ： | 先頭ページをプリントする給紙トレイを選択します。 |
| 残りのページ： | 2 ページ目以降をプリントする給紙トレイを選択します。 |

セキュリティ

直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保存」、複数部プリント時に 1 部目で一時停止する「確認プリント」、ユーザ認証の必要な「認証設定」、プリント枚数を管理する「部門管理設定」などが選択できます。

1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。

2 「セキュリティ」を選択します。

3 各項目を設定します。

- | | |
|-----------|--|
| 出力方法： | 「機密プリント」「ボックス保存」などの条件を選択します。 |
| 機密プリント： | 「出力方法」で「機密プリント」を選んだ場合に ID とパスワードを入力します。ID とパスワードは、プリントするときに本機の操作パネルで入力します。(最大 100 文書) |
| ボックス保存設定： | 「出力方法」で「ボックス保存」または「ボックス保存 & 印刷」を選んだ場合にファイル名とボックス番号を入力します。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、本機側で作成してあるボックスを指定してください。 |
| 認証設定： | 本機で認証モードが設定されている場合にチェックボックスを ON にし、ユーザ名とパスワードを入力します。パブリックユーザが許可されている場合は、パブリックユーザで利用できます。 |
| 部門管理： | 本機で部門管理が有効になっている場合にチェックボックスを ON にし、部門名とパスワードを入力します。 |



ご注意

本機側の「認証モード」で有効ではないユーザ名やパスワードを入力してプリントした、または「認証設定」にチェックしないでプリントした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機側の「部門管理機能」で有効ではない部門名やパスワードを入力してプリントした、または「部門管理」にチェックしないでプリントした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機ユーザ認証または、部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザもしくは部門がロックされアクセスができなくなる場合があります。



...

メモ)

本体でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリックユーザで利用できます。

登録ユーザや登録部門であっても、プリントが許可されていない場合はプリントできません。

ユーザ認証や部門管理については、本機の管理者にお問合わせください。



...

ワンポイントアドバイス)

確認プリントや機密プリントの文書をプリントする場合は、本体の操作パネルで操作します。詳しくは、「プリントジョブ管理」(p. 10-107) をごらんください。

本機のボックス機能については、「ユーザズガイド ボックス機能編」をごらんください。

本機側でパスワード規約が ON の場合、機密プリントで使用可能なパスワードに制限があり、パスワード規約を満たさないパスワードを入力するとジョブが消去されます。パスワード規約については、「ユーザズガイド コピー機能編」をごらんください。

プリンタ: XXXXXX

プリセット: 標準

セキュリティ

出力方法: 機密プリント

機密プリント

機密プリントID:

パスワード:

ボックス保存設定

ファイル名:

ボックス名:

☐ 認証設定

☒ Publicユーザ
☐ 登録ユーザ

ユーザ名:

パスワード:

☐ 部門管理

部門名:

パスワード:

? プレビュー PDFとして保存... ファクス... キャンセル プリント

出力設定

ステープルやパンチなど本機のフィニッシャー機能を利用するときに設定します。

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「出力設定」を選択します。
- 3 各項目を設定します。

ソート：	複数部数をプリントするときに、1部ずつプリントします。
仕分け：	仕分けを設定します。
両面：	両面印刷を行います。
排紙トレイ：	排紙トレイを選択します。
とじ位置：	とじ位置を設定します。
特殊モード：	小冊子印刷を設定します。
ステープル：	ステープルを行います。
パンチ穴：	パンチを行います。
中とじ / 折り：	折りをを行います。

プリンタ： XXXXXX

プリセット： 標準

出力設定

☒ ソート

☐ 仕分け

☐ 両面

排紙トレイ： デフォルト

とじ位置： 左とじ

特殊モード： Off

ステープル： Off

パンチ穴： Off

中とじ / 折り： Off

? プレビュー PDF として保存... ファクス... キャンセル プリント

**ご注意**

両面印刷機能、小冊子印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。

ステーブル機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が装着されている場合のみ使用可能となります。

中とじ / 折りは、オプションのフィニッシャー FS-514 に中綴じ機 SD-503 が装着しているときに使用可能となります。

画像品質

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「画像品質」を選択します。
- 3 各項目を設定します。

解像度：	解像度を設定します。
カラー選択：	プリントする色を選択します。
光沢モード：	光沢効果を加えてプリントします。
原稿種類：	原稿に適した画質でプリントします。
カラーマッチング (文字)：	原稿内の文字のカラー画質を調整します。
グレー補償 (文字)：	原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF します。
スクリーン (文字)：	原稿内の文字のスクリーン処理を設定します。
カラーマッチング (写真)：	原稿内の写真のカラー画質を調整します。
グレー補償 (写真)：	原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF します。
スクリーン (写真)：	原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。
スムージング (写真)：	原稿内の写真のスムージング処理を設定します。

カラー設定
(図表グラフ) :

原稿内の図表グラフのカラー画質を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。

スムージング
(図表グラフ) :

原稿内の図表グラフのスムージング処理を文字または写真のどちらかの設定に合わせます。

プリンタ : XXXXXX

プリセット : 標準

画像品質

解像度 : 600dpi

カラー選択 : カラー

☐ 光沢モード

原稿種類 : 文章

カラーマッチング (文字) : 自動

グレー補償 (文字) : 自動

スクリーン (文字) : 自動

カラーマッチング (写真) : 自動

グレー補償 (写真) : 自動

スクリーン (写真) : 自動

スムージング (写真) : 自動

カラー設定 (図表グラフ) : 自動

スムージング (図表グラフ) : 自動

? プレビュー PDF として保存... ファクス... キャンセル プリント

セットアップ

表紙の条件を設定します。

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「セットアップ」を選択します。
- 3 各項目を設定します。

用紙種類：	用紙種類を選択します。
オモテ表紙：	オモテ表紙を付けてプリントします。
オモテ表紙用トレイ：	オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。
ウラ表紙：	ウラ表紙を付けてプリントします。
ウラ表紙用トレイ：	ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。
OHP 合紙：	OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。
OHP 合紙用トレイ：	OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。

9.4 オプションの設定


本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にします。



ご注意

本機に装着されているオプションが「インストール可能なオプション」で設定されていないと、オプションの機能を使用できません。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。

- 1 「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内の「プリントセンター」（または「プリンタ設定ユーティリティ」）を開き、プリンタの機種を選択します。
- 2 「プリンタ」メニューの「情報を見る」を選択します。
「プリンタ情報」画面が表示されます。
- 3 「インストール可能なオプション」を選択します。
- 4 本機に装着しているオプションを設定します。




- 5 「変更を適用」をクリックし、[] をクリックして「プリンタ情報」画面を終了します。

9.5 ドライバ設定を保存する

OS X ドライバでは、変更したドライバの設定値を保存し、必要に応じて呼び出せます。

ドライバの設定を保存する

- 1 「印刷部数と印刷ページ」や「レイアウト」などでドライバの設定値を変更します。
- 2 「プリセット」から「別名で保存」をクリックします。



- 3 「保存するプリセットの名前」を入力します。



- 4 [OK] をクリックします。
設定内容がプリセットに登録されます。

設定を呼び出すには

- 「プリント」画面で「プリセット」から呼び出す設定を選択します。
設定値が呼び出され、プリンタドライバの画面にもどります。

設定を変更するには

- 1 「プリント」画面で「プリセット」から変更する設定を選択します。
- 2 「印刷部数と印刷ページ」や「レイアウト」などでドライバの設定値を変更します。
- 3 「プリセット」から「保存」をクリックします。
削除する場合は、ここで「削除」を、名前を変えるときは「名称変更」をクリックします。
プリセットが変更されます。

10 各種設定

10.1 ユーティリティのプリンタ設定

コピー機の操作パネルで各種プリンタ設定を変更できます。


デフォルト設定

ユーザ設定画面を表示させるには


- 1 【設定メニュー／カウンタ】を押します。



- 2 [2 ユーザ設定] を押します。



ユーザ設定画面が表示されます。



...

メモ)

キーに表示されている番号をテンキーで入力しても選択できます。

[2 ユーザ設定] の場合は、テンキーの【2】と入力します。

ユーティリティの設定を終了するときは、サブエリアの[終了]または【設定メニュー/カウンタ】を押します。コピー、ファクス、スキャナ、ボックスのいずれかの画面になるまで[閉じる]を押しても終了できます。

PDL 設定

Page Description Language の設定ができます。(初期値：自動)


- 自動：PCL と PS を自動で切替えます。
- PCL：PCL を固定で使用します。
- PS：PS を固定で使用します。




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [1 基本設定] を押します。
- 3 [PDL 設定] を押します。



- 4 希望するキーを押します。



プリント部数の設定

プリンタドライバから指定がない場合のプリント部数を設定できます。
(初期値：1部)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [1 基本設定] を押します。
- 3 [プリント部数] を押します。



- 4 【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーで部数を入力します。(1部～999部)





メモ)

設定範囲を超える数値を入力した場合、「入力エラー」となります。設定可能範囲の数値を入力し直してください。

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

5 [OK] を押します。

プリント部数が設定されます。

画像の設定

画像の向きの初期値が設定できます。(初期値：ポートレート)

- ポートレート：用紙を縦置きにして印刷する画像
- ランドスケープ：用紙を横置きにして印刷する画像



メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をごらんください。


1 ユーザ設定画面で、[6 プリント設定] を押します。

2 [1 基本設定] を押します。

3 [画像の向き] を押します。



4 希望するキーを押します。



スプール設定

スプールの設定ができます。(初期値：する)

- する：ジョブの処理中に次のジョブを受信した場合、HDD にジョブを格納します。
- しない：HDD にプリントデータを格納しません。

**重要)**

通常は“しない”の設定変更はしないでください。印刷が正常にできない場合があります。

**メモ)**


ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [1 基本設定] を押します。

3 「スプール設定」を押します。



4 希望するキーを押します。



用紙サイズ変換

プリンタドライバから指定の用紙が無い場合、A4 ⇄ Letter、A3 ⇄ Ledger の用紙変換をします。(初期値：しない)



ご注意)


強制的に印刷をするため、画像が欠損する場合があります。




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [1 基本設定] を押します。
- 3 [用紙サイズ変換] を押します。



- 4 希望するキーを押します。



バナー設定

プリントジョブの送信者や表題などの入ったバナーページ（表紙）をプリントするかどうかを設定できます。（初期値：しない）

- する：バナーページをプリントします。
- しない：バナーページをプリントしません。




...


メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [1 基本設定] を押します。
- 3 [↑] または [↓] を押し、[バナー設定] を押します。



- 4 希望するキーを押します。



給紙トレイの設定


プリンタドライバから指定がない場合に使用する給紙トレイを設定できます。(初期値：自動)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [2 用紙設定] を押します。
- 3 [給紙トレイ] を押します。



- 4 希望するトレイのキーを押します。





メモ)

給紙トレイを自動で選択させる場合は「自動」を押します。

設定を取り消すには、「キャンセル」を押します。

5 「OK」を押します。

用紙サイズの設定

プリンタドライバから指定がない場合に使用する用紙サイズを設定できます。(初期値：A4)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。


1 ユーザ設定画面で、「6 プリンタ設定」を押します。

2 「2 用紙設定」を押します。

3 「用紙サイズ」を押します。



4 希望するキーを押します。



...

メモ)

[8K]、[16K]、[envB5]、[envC5]、[envDL]、
[envCom10]、[env Monarch] を選択するときは、[その他の
サイズ] を押します。

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

5 [OK] を押します。

両面プリントの設定


両面プリントの初期値が設定できます。(初期値：しない)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリント設定] を押します。
- 2 [2 用紙設定] を押します。
- 3 [両面プリント] を押します。



- 4 希望するキーを押します。



ご注意)

両面印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。

とじ方向の設定


両面プリント時のとじ方向の初期値を設定できます。(初期値：左とじ)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリント設定] を押します。
- 2 [2 用紙設定] を押します。
- 3 [とじ方向] を押します。



- 4 希望するキーを押します。



ステープルの設定


ステープルの設定ができます。(初期値：しない)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [2 用紙設定] を押します。
- 3 [ステープル] を押します。



- 4 希望するキーを押します。



ご注意)

ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチの設定


パンチの設定ができます。(初期値：しない)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [2 用紙設定] を押します。
- 3 [] または [] を押し、[パンチ] を押します。



- 4 希望するキーを押します。



ご注意)

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が装着されている場合のみ使用可能となります。

バナー給紙トレイ


バナーページのプリントで使用する給紙トレイを設定できます。（初期値：自動）




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [2 用紙設定] を押します。
- 3 [↑] または [↓] を押し、[バナー給紙トレイ] を押します。



- 4 希望するキーを押します。



フォントの設定


プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントを設定できません。(初期値: Courier)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をごらんください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [3 PCL 設定] を押します。
- 3 [1 フォント設定] を押します。



- 4 [Internal] を押します。





メモ)

ダウンロードフォントがある場合は、[Disk]、[Soft] も選択できます。

5 希望するキーを押します。



メモ)

[↑] または [↓] を押して、希望するキーを押します。

選択したフォントのフォント番号とフォントサイズ単位を確認できます。

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

6 [OK] を押します。

シンボルセットの設定


プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントシンボルセットを設定できます。（初期値：PC-8、Code Page 437）




メモ

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をごらんください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [3 PCL 設定] を押します。
- 3 [2 シンボルセット] を押します。



- 4 希望するキーを押します。





メモ)

[] または [] を押して、希望するキーを選択します。

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

5 [OK] を押します。

フォントサイズ

プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントサイズを設定します。(初期値：プロポーショナルフォント - 12.00 ポイント/固定幅フォント - 10.00 ピッチ)

- プロポーショナルフォント：フォントサイズ（単位：ポイント）を設定します。
- 固定幅フォント：固定幅フォントの幅をピッチで設定します。




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。


1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。

2 [3 PCL 設定] を押します。

3 [3 フォントサイズ] を押します。



- 4 【クリア】 を押し数値をクリアしてから、テンキーでサイズを入力します。（プロポーションアルフォント：4.00 ポイント～999.75 ポイント、固定幅フォント：0.44 ピッチ～99.00 ピッチ）



メモ)

設定範囲を超える数値を入力した場合、「入力エラー」となります。設定可能範囲の数値を入力し直してください。

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

- 5 [OK] を押します。

フォントサイズが設定されます。

ライン / ページの設定

テキスト印字時の 1 ページのライン数を設定できます。（初期値：64 ライン）




メモ)


ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [3 PCL 設定] を押します。

- 3 [4 ライン / ページ] を押します。



- 4 【クリア】 を押し数値をクリアしてから、テンキーでライン数を入力します。(5 ライン～ 128 ライン)



メモ)

設定範囲を超える数値を入力した場合、「入力エラー」となります。設定可能範囲の数値を入力し直してください。

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

- 5 [OK] を押します。

プリント部数が設定されます。

CR/LF マッピング

テキストデータをプリントする場合の置換え方法を設定できます。(初期値：しない)


- [モード 1]：CR を CR-LF に置換えます。
- [モード 2]：LF を CR-LF に置換えます。
- [モード 3]：CR-LF に置換えます。
- [しない]：置換えは行いません。




メモ

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [3 PCL 設定] を押します。
- 3 [5 CR/LF マッピング] を押します。



- 4 希望するキーを押します。





メモ)

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

5 [OK] を押します。

PS エラー時の設定

PS のラスタライズ中にエラーが発生した場合、エラー情報を印字するかしないかの設定ができます。(初期値：しない)




メモ)

ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるには」(p. 10-1) をご覧ください。


1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。

2 [4 PS 設定] を押します。

3 [PS エラープリント] を押します。



4 希望するキーを押します。




レポート出力


レポートの出力を行います。以下の4種類のレポートを出力することができます。ここではレポートの出力方法をPCLフォントリストで説明をします。

- 設定情報リスト：本機の設定内容の一覧が出力されます。
- デモページ：テストページが出力されます。
- PCLフォントリスト：PCLフォントリストを出力します。
- PSフォントリスト：PSフォントリストを出力します。

- 1 ユーザ設定画面で、[6 プリンタ設定] を押します。
- 2 [5 レポート出力] を押します。
- 3 希望するキーを押します。



- 4 希望するトレイのキーと片面 / 両面のキーを押します。



- 5 【スタート】を押し、レポートを出力します。


10.2 管理者モードのプリンタ設定

管理者設定画面を表示させるには

- 1 【設定メニュー / カウンタ】を押します。



- 2 [3 管理者設定] を押します。



- 3 パスワードを入力し、[OK] を押します。




**メモ)**

ユーティリティでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力しても選択できます。[3 管理者設定] の場合は、テンキーの【3】を入力します。

パスワードの設定や変更については、「コピー機能編」をごらんください。

管理者設定画面が表示されます。


**メモ)**

ユーティリティの設定を終了するときは、サブエリアの【終了】または【設定メニュー / カウンタ】を押します。コピー、ファクス、スキャナ、ボックスのいずれかの画面になるまで【閉じる】を押しても終了できます。


機密文書削除

保存されているすべての機密文書を削除します。

- 1 管理者設定画面で、[1 環境設定] を押します。
- 2 環境設定画面で、[0 ボックス設定] を押します。
- 3 ボックス設定画面で、[2 機密文書削除] を押します。



- 4 機密文書を削除する場合は、[はい] を押します。




機密文書削除時間

保存してから機密文書を削除するまでの期間を設定します。

- 1 管理者設定画面で、[1 環境設定] を押します。
- 2 環境設定画面で、[0 ボックス設定] を押します。
- 3 ボックス設定画面で、[3 機密文書削除時間] を押します。



- 4 削除するまでの時間を選択し、[OK] を押します。



受信プリント出力設定

データを受信したときに、受信完了後、一括でプリントするか、受信と同時にプリントするかのプリントのタイミングを設定できます。

プリンタの場合とファクスの場合と分けて設定できます。（初期値：プリンタ／同時プリント、ファクス／一括プリント）



...

メモ)

管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるには」(p. 10-28) をご覧ください。

- 1 管理者設定画面で、[1 環境設定] を押します。
- 2 環境設定画面で、[2 出力設定] を押します。
- 3 出力設定画面で、[1 受信プリント出力設定] を押します。
受信プリント出力設定画面が表示されます。



...

メモ)

ユーザ開放レベルがレベル 2 の場合、ユーティリティ設定でも設定できます。[ユーティリティ設定] - [環境設定] - [出力設定] - [受信プリント出力設定] を押して受信プリント出力設定画面を表示させます。

ユーザ開放レベルについては、「コピー機能編」をご覧ください。

4 [プリンタ] または [ファクス] を押します。

設定値選択キーが表示されます。



5 希望する設定値選択キーを押します。

プリントのタイミングが設定されます。



メモ)

一括プリントを選択した場合は、全てのデータを受け取ってから一括してプリントが開始されます。同時プリントを選択した場合は、1 ページ目のデータを受け取ったときにジョブとして登録されプリントが開始されます。

I/F タイムアウトの設定


通信タイムアウトまでの時間を、パラレル、USB、ネットワークそれぞれに設定できます。(初期値：60 秒)



メモ)

管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるには」(p. 10-28)をごらんください。

- 1 管理者設定画面で、[7 プリンタ設定] を押します。
- 2 プリンタ設定画面で、[1 I/F タイムアウト] を押します。
I/F タイムアウト画面が表示されます。



- 3 設定する項目の [入力] を押します。



メモ)

設定可能範囲を超える数値を入力した場合、「入力エラー」となります。設定可能範囲の数値を入力し直してください。

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

- 4 【クリア】 を押し数値をクリアしてから、テンキーで時間を入力します。(10 秒～ 1000 秒)
- 5 [OK] を押します。
通信タイムアウトまでの時間が設定されます。

パラレルインターフェースの設定


パラレルインターフェースを使用する場合のモードを設定できます。
(初期値：ECP)



メモ)

管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるには」(p. 10-28)をごらんください。

- 1 管理者設定画面で、[7 プリンタ設定] を押します。
- 2 プリンタ設定画面で、[2 パラレルインターフェース] を押します。
パラレルインターフェース画面が表示されます。



- 3 希望するキーを押します。



メモ)

設定を取り消すには、[キャンセル] を押します。

- 4 [OK] を押します。
パラレルインターフェースのモードが設定されます。

パラレル /USB の設定

パラレルまたは、USB ポートのどちらかのポートを使用するかを設定できます。(初期値：USB)




メモ)

パラレルと USB ポートの同時使用はできません。

パラレル /USB の設定変更後、電源の OFF/ON が必要です。

- 1 管理者設定画面で、「7 プリンタ設定」を押します。
- 2 プリンタ設定画面で、「3 パラレル /USB」を押します。
パラレル /USB 画面が表示されます。
- 3 使用するポートを押します。



プリントデータキャプチャ

プリントジョブのデータキャプチャを許可するか禁止するかを設定できます。(初期値：許可)




メモ)

管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるには」(p. 10-28)をごらんください。

プリントジョブのデータキャプチャについて詳しくはサービス技術者にお問合わせください。

- 1 管理者設定画面で、[セキュリティ設定] を押します。
- 2 セキュリティ設定画面で、[4 セキュリティ詳細] を押します。
- 3 セキュリティ詳細設定画面で、[↑] または [↓] を押し、[プリントデータキャプチャ] を押します。

設定値選択キーが表示されます。



- 4 希望する設定値選択キーを押します。

プリントジョブのデータキャプチャを許可するか禁止するかが設定されます。



メモ)

詳しくはサービス技術者にお問合わせください。

10.3 PageScope Web Connection の使い方

PageScope Web Connection は、プリンタコントローラに内蔵されている HTTP サーバが提供する、デバイス管理用ユーティリティです。

ネットワーク上のコンピュータで Web ブラウザを起動し、PageScope Web Connection へアクセスして、本機の設定を変更できます。



メモ

PageScope Web Connection の表示形式には Flash と HTML があります。詳しくは、「ログインとログアウト」(p. 10-42) をご覧ください。

動作環境

ネットワーク	Ethernet (TCP/IP)
コンピュータ側のアプリケーション	対応 Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降推奨 (JavaScript 有効・Cookie 有効) Internet Explorer Ver.5.5 の使用の場合、Microsoft XML parser MSXML3.X のインストールが必須 Netscape Navigator Ver.7.02 以降 (JavaScript 有効・ Cookie 有効) Macromedia® Flash® (表示形式で Flash を選択する場合、 Ver.7.0 以降のプラグイン必須)

アクセス方法

PageScope Web Connection へは、Web ブラウザを使用して直接アクセスできます。

- 1 Web ブラウザを起動します。
- 2 URL フィールドに、本機の IP アドレスを入力して [Enter] キーを押します。
 - http:// <本機の IP アドレス> /
 (例) 本機の IP アドレスが 192.168.1.20 の場合
 http://192.168.1.20/



メモ

ユーザ認証機能が有効の場合は、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。詳しくは、「ユーザモードへのログイン (登録ユーザ)」(p. 10-46) をご覧ください。

本機の IP アドレスの設定方法については、「本機の IP アドレスの設定」(p. 3-5) をご覧ください。

画面の構成

PageScope Web Connection へのアクセス直後に表示される画面は「ユーザーモード」と呼ばれる画面で、パブリックユーザとしてログインした状態で表示されます。



メモ)

「ログアウト」をクリックすると別のユーザや管理者としてログインし直せます。詳しくは、「ログインとログアウト」(p. 10-42) をご覧ください。

PageScope Web Connection の画面は、以下のように構成されています。



No.		
1	KONICA MINOLTA ロゴマーク	ロゴマークをクリックすると、以下のサイト (KONICA MINOLTA のサイト) ヘジャンプします。 http://konicaminolta.com

No.		
2	PageScope Web Connection ログマーク	ログマークをクリックすると、PageScope Web Connection のバージョンが表示されます。
3	ログインモード	現在ログインしているモード（パブリック、登録ユーザ、部門名、管理者、ボックス管理者）が表示されます。
4	【ログアウト】	現在のモードからログアウトするときにクリックします。
5	ステータス表示	本機プリンタ部分と本機スキャナ部分の状態が、アイコンで表示されます。
6	メッセージ表示	本機にエラーが発生している場合に、トラブル／エラーの状態とエラーの内容が表示されます。
7	動作表示	本機の動作状態が表示されます。
8	タブ	表示する項目のカテゴリを選択します。ユーザーモードでは、以下のタブが表示されます。 ・ システム ・ ジョブ ・ ボックス ・ プリンタ ・ スキャナ登録
9	ヘルプ	オンラインマニュアルホームページに設定してあるページが表示されます。設定方法は、「システムタブー オンラインサポート」(p. 10-77) をごらんください。
10	更新	クリックすると画面の表示を更新します。
11	メニュー	選択されたタブにおける情報および設定が表示されます。タブの選択により、ここに表示されるメニューが異なります。
12	情報、設定の表示	メニューで選択されている項目の内容が表示されます。

Web ブラウザのキャッシュ機能について

Web ブラウザにキャッシュ機能があるため、PageScope Web Connection で画面を表示しても最新の情報が表示されない場合があります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起こる場合があります。

PageScope Web Connection 使用時は、Web ブラウザでキャッシュ機能を無効にしてください。



ご注意

Web ブラウザのバージョンによっては、メニューや項目名が異なる場合があります。詳しくは、Web ブラウザのヘルプをごらんください。

キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイムアウトになったあと、再度アクセスしてもタイムアウト表示になることがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ操作できなくなるため、主電源の再投入が必要になります。このような問題を避けるために、キャッシュ機能を無効にしてください。

Internet Explorer の場合

- 1 「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択します。
- 2 「全般」タブで「インターネット一時ファイル」の「設定」をクリックします。
- 3 「ページを表示することに確認する」を選択し、[OK] をクリックします。

Netscape Navigator の場合

- 1 「編集」メニューから「設定」を選択します。
- 2 左側の「カテゴリ」で「詳細」－「キャッシュ」を選択します。
- 3 「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較：」で「ページにアクセスするたび」を選択します。

ログインとログアウト

PageScope Web Connection にアクセスすると、本機でユーザ認証や部門管理を行っているときはログイン画面が表示され、ユーザ認証や部門管理を行っていないときはパブリックユーザとしてログインした画面が表示されます。別のユーザとしてログインするときや、管理者としてログインするためにはいったんログアウトし、ログインしなおす必要があります。

ログアウトの方法



メモ)

ログインした状態で操作が一定時間行われないと、自動的にタイムアウトとなり操作ができなくなります。

ユーザモードおよび管理者モードのタイムアウトの時間は管理者モードの〔認証設定〕－〔自動ログアウト〕で設定できます。

- 1 画面左上の〔ログアウト〕をクリックします。



ログアウトすると、ログイン画面が表示されます。



ユーザモードへのログイン（パブリックユーザ）

本機でユーザ認証を行っていない場合はパブリックユーザとしてログインします。

1 ログイン画面で「パブリックユーザ」を選択します。

○ 必要に応じて言語や表示形式を選択します。



メモ

表示形式で「Flash」を選択すると、以下の項目がFlash 機能を利用して表示されます。

- ・ステータスのアイコンやメッセージ
- ・「システムタブ - 装置情報 - 給紙トレイ」の状態
- ・「ジョブタブ」の状態

「Flash」機能を使用する場合は、Flash Player が必要です。

読み上げソフトを使用する場合は、HTML を選択することを推奨します。

- 2 [ログイン] をクリックします。
ユーザモードの画面に切り替わります。



ユーザモードへのログイン（登録ユーザ）

本機でユーザ認証を行なっている場合は、本機もしくは外部認証サーバに登録されているユーザ名とパスワードを利用してログインする必要があります。ユーザ認証を行っていて特定のユーザ名でログインする手順を説明します。

- 1 ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力します。
 - 部門管理を行っている場合は、部門名とパスワードも入力します。
 - 必要に応じて言語や表示形式を選択します。

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection

ログイン

☒ 登録ユーザ

ユーザ名: 001

パスワード: ***

部門名: 001

部門パスワード: ***

☐ 管理者

言語: OS言語 (OS Language)

表示形式: ☒ Flash ☐ HTML

Flash形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。

ログイン



ご注意

本機のユーザ認証または、部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード2の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザもしくは部門がロックされアクセスができなくなる場合があります。



メモ)

「ユーザ名」の右側のアイコンをクリックすると、一覧からユーザ名を選択できます。

本機の設定で、複数のドメインを外部サーバ認証に設定してある場合、ユーザ名の後ろに「@」を追加し、ドメイン名を入力してください。(例：ユーザ名が user01、ドメイン名が domain の場合 user01@domain)

表示形式で「Flash」を選択すると、以下の項目が Flash 機能を利用して表示されます。

- ・ステータスのアイコンやメッセージ
- ・「システムタブ - 装置情報 - 給紙トレイ」の状態
- ・「ジョブタブ」の状態

「Flash」機能を使用する場合は、Flash Player が必要です。

読み上げソフトを使用する場合は、HTML を選択することを推奨します。

- 2 「ログイン」をクリックします。
ユーザモードの画面に切り替わります。



管理者モードへのログイン

システムやネットワークなどの設定を行うには、管理者モードにログインします。



メモ)

管理者モードにログインしているときは、本機の操作パネルがロックされ、操作できなくなります。

本機の状態によっては、管理者モードにログインできない場合があります。

1 ログイン画面で「管理者」を選択します。

- 必要に応じて言語や表示形式を選択します。



メモ)


表示形式で「Flash」を選択すると、以下の項目が Flash 機能を利用して表示されます。

- ・ステータスのアイコンやメッセージ
- ・「システムタブ - 装置情報 - 給紙トレイ」の状態
- ・「ジョブタブ」の状態

「Flash」機能を使用する場合は、Flash Player が必要です。

読み上げソフトを使用する場合は、HTML を選択することを推奨します。

- 2 本機の管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。



管理者モードの画面に切り替わります。



ユーザーモード

ユーザーレベルで確認、操作できる機能です。5つのタブ（システム、ジョブ、ボックス、プリンタ、スキャナ登録）が選択できます。



メモ)

本書では、プリンタに関連する機能について説明しています。ボックスおよびスキャナに関する機能については、「ユーザーズガイド ボックス機能編」や「ユーザーズガイド ネットワーク／スキャナ機能編」をごらんください。

システムタブ

システムタブでは、本機のシステム構成に関する情報や設定が表示されます。

システムタブ - 装置情報 - 消耗品情報

「システム」タブをクリックし、「装置情報」 - 「消耗品情報」メニューを選択します。また、Web ブラウザで [http:// <本機の IP アドレス> /](http://<本機の IP アドレス>/) にアクセスしたときに、最初に表示されます。

本機の消耗品情報が表示されます。



トナー (イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)
 イメージングユニット (イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)
 廃棄トナー容器
 パンチ屑ボックス
 ステープル
 サドルステープルカートリッジ
 定着ユニット
 転写ユニット

各情報が表示されます。



メモ)

表示される項目は、オプションの装着状態によって異なります。

システムタブ - 装置情報 - 給紙トレイ

「システム」タブをクリックし、「装置情報」 - 「給紙トレイ」メニューを選択します。

本機の給紙トレイの状況を確認できます。



トレイ	各情報が表示されます。
用紙サイズ	
用紙種類	
用紙残量	
容量	



メモ)

ログイン時に表示形式で「HTML」を選択している場合は、各トレイを選択して「詳細」ボタンをクリックすると詳細を確認できます。

システムタブ－装置情報－排紙トレイ

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「排紙トレイ」メニューを選択します。

本機の排紙トレイの状況を確認できます。



排紙トレイ	装着している各トレイ名と状態が表示されます。
オプション	オプションを装着しているかどうかが表示されます。

システムタブ－装置情報－構成要素

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「構成要素」メニューを選択します。

本機のシステム構成と状態が表示されます。



構成要素	本機に取り付けられているオプションの構成が表示され ます。
------	----------------------------------

システムタブ－装置情報－HDD

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「HDD」メニューを選択します。

本機のハードディスクの状況を確認できます。



名称	ハードディスクの名称が表示されます。
トータルサイズ	装着しているハードディスクの合計容量が表示されます。
使用サイズ	システムで使用している容量が表示されます。
残りサイズ	未使用の容量が表示されます。

システムタブ – 装置情報 – インタフェース情報

「システム」タブをクリックし、「装置情報」 – 「インタフェース情報」メニューを選択します。

本機のインタフェース情報を確認できます。



プロトコル情報	各プロトコルの使用可能状況が表示されます。
ネットワーク情報	ネットワークの情報が表示されます。

システムタブ – 装置情報 – 管理者情報

「システム」タブをクリックし、「装置情報」 – 「管理者情報」メニューを選択します。

本機の管理者の情報が表示されます。



管理者情報

管理者の情報が表示されます。

システムタブ – セールスカウンタ

「システム」タブをクリックし、「セールスカウンタ」メニューを選択します。

本機で管理されているカウンタを確認できます。

The screenshot shows a web interface for the 'Sales Counter' (セールスカウンタ) under the 'System' (システム) tab. The interface includes a sidebar with navigation links and a main content area with several tables for counters.

トータルカウンタ (Total Counter):

トータル	0
両面トータル	0
原稿枚数	0
用紙枚数	0

コピーカウンタ (Copy Counter):

	フルカラー	ブラック	モノカラー	2色	全色合計
トータル	0	0	0	0	0
大サイズ	0	0	0	0	0

プリントカウンタ (Print Counter):

	フルカラー	ブラック	2色	全色合計
トータル	0	0	0	0
大サイズ	0	0	0	0

スキャン/ファクスカウンタ (Scan/Fax Counter):

	プリント (フルカラー)	プリント (ブラック)	読取り
トータル	0	0	0
大サイズ	0	0	0
ファクス送信枚数	0		
ファクス受信枚数	0		

カラートータルカウンタ (Color Total Counter):

	フルカラー	ブラック	2色
トータル	0	0	0

トータルカウンタ	出力カウンタ（コピー、プリント、スキャン、ファクス）の総計が表示されます。
コピーカウンタ	それぞれのカウンタが表示されます。
プリントカウンタ	
スキャンカウンタ (オプションのFAXキット装着時は、スキャン/ファクスカウンタと表示されます)	
カラートータルカウンタ	カラーモードのカウンタが表示されます。

システムタブ – オンラインサポート

「システム」タブをクリックし、「オンラインサポート」メニューを選択します。

製品に関するサポート情報を確認できます。



問い合わせ先	管理者モードのシステムタブ–オンラインサポート画面で設定した各情報が表示されます。
問い合わせ先情報	
製品情報ホームページ	
製造元ホームページ	
消耗品連絡先	
オンラインマニュアルURL	

システムタブ – ユーザ認証 – ユーザパスワード変更

「システム」タブをクリックし、「ユーザ認証」 – 「ユーザパスワード変更」メニューを選択します。

ログインしているユーザのパスワードを変更できます。



現在のパスワード	現在のパスワードを入力します。
新しいパスワード	新しいパスワードを入力します（" + を除く半角 64 文字以内）。
新しいパスワードの再入力	確認のため、新しいパスワードを再入力します。



メモ)

パスワードは、ユーザとしてログインしていないと変更できません。

システムタブ - ユーザ認証 - ユーザ登録情報

「システム」タブをクリックし、「ユーザ認証」 - 「ユーザ登録情報」メニューを選択します。

ログインしているユーザの情報が表示されます。

システム - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

スキャン準備完了
プリント準備完了

ログアウト システム ジョブ ボックス プリンタ スキャナ登録

装置情報
セールスカウンタ
オンラインサポート
ユーザ認証
ユーザパスワード変更
ユーザ登録情報
部門登録情報

ユーザ登録情報

登録No.	1
ユーザ名	001
E-Mailアドレス	

機能制限

コピー操作	許可する
スキャン操作	許可する
ファクス操作	許可する
プリント印字	許可する
蓄積文書操作	許可する
送信文書印字	許可する

出力許可(プリント)

カラー	許可する
ブラック	許可する

出力許可(送信)

カラー	許可する
-----	------

カウンタ情報

	上限設定	上限値	セールスカウンタ
トータル	無効	0	0
カラー	無効	0	0
ブラック	無効	0	0

ユーザ登録情報	ユーザ名を表示します。
機能制限	本機の各機能を利用できるかどうかを表示します。
出力許可（プリント / 送信）	本機の出力機能を利用できるかどうかを表示します。
カウンタ情報	上限値や今までのカウンタを表示します。



メモ)

ユーザ登録情報は、ユーザとしてログインしていないと表示されません。

システムタブ－部門登録情報

「システム」タブをクリックし、「部門登録情報」メニューを選択します。

ログインしているユーザの部門情報が表示されます。

システム - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

スキャン準備完了
プリント準備完了

ログアウト システム ジョブ ボックス プリンタ スキャナ登録

装置情報
セールスカウンタ
オンラインサポート
ユーザ認証
部門登録情報

部門登録情報

登録No.	1
部門名	001

出力許可(プリント)

カラー	許可する
ブラック	許可する

出力許可(送信)

カラー	許可する
-----	------

カウンタ情報

	上限設定	上限値	セールスカウンタ
トータル	無効	0	0
カラー	無効	0	0
ブラック	無効	0	0

部門登録情報	部門名を表示します。
出力許可（プリント / 送信）	本機の出力機能を利用できるかどうかを表示します。
カウンタ情報	上限値や今までのカウンタを表示します。



メモ)

部門登録情報は、本機で部門管理をしていないと表示されません。

ジョブタブ


ジョブタブでは、本機で管理しているジョブを確認できます。

ジョブタブ - 実行中リスト

「ジョブ」タブをクリックし、「実行中リスト」メニューを選択します。
ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。

実行中、実行待ちのジョブを確認できます。

プリント画面の例



プリント	プリントジョブの一覧と詳細が表示されます。
スキャナ送信	スキャンジョブの一覧と詳細が表示されます。
ファクス送信	ファクス送信ジョブの一覧と詳細が表示されます。
ファクス受信	ファクス受信ジョブの一覧と詳細が表示されます。
HDD/ メモリ	ボックス保存ジョブの一覧と詳細が表示されます。


- ジョブ番号は、ジョブが本機に登録されたときに割振られるジョブ番号が表示されます。
- ジョブを選択して「優先出力」をクリックすると、優先的に出力できます（プリントジョブの場合）。
- ジョブを選択して「同報宛先表示」をクリックすると、宛先を確認できます（送信ジョブの場合）。
- ジョブを選択して「削除」をクリックするとジョブを削除できます。

ジョブタブ－履歴リスト

「ジョブ」タブをクリックし、「履歴リスト」メニューを選択します。
ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。

実行済みのジョブを確認できます。

プリント画面の例



プリント	プリントジョブの一覧と詳細が表示されます。
スキャナ送信	スキャンジョブの一覧と詳細が表示されます。
ファクス送信	ファクス送信ジョブの一覧と詳細が表示されます。
ファクス受信	ファクス受信ジョブの一覧と詳細が表示されます。
HDD/ メモリ	ボックス保存ジョブの一覧と詳細が表示されます。

- ジョブ番号は、ジョブが本機に登録されたときに割振られるジョブ番号が表示されます。



メモ

ログイン時に表示形式で「HTML」を選択している場合は、各トレイを選択して「詳細」ボタンをクリックすると詳細を確認できます。

プリンタタブ

プリンタに関する初期設定の確認や各種レポート印刷を行うことができます。

プリンタタブ - 初期設定

「プリンタ」タブをクリックし、「初期設定」メニューを選択し、さらに各設定分類（一般や PCL）を選択します。

各種設定が行われていないプリントジョブが送られた場合は、この設定でプリントされます。

一般設定画面の例



一般設定	各情報が表示されます。
PCL 設定	
PS 設定	

プリンタタブ - レポート出力

「プリンタ」タブをクリックし、「レポート出力」メニューを選択します。

各種設定情報、デモページ、PCL フォント情報をプリントできます。プリントしたいレポートを選択し、「給紙トレイ」を選択してから「実行」をクリックします。



ご注意

本機がジョブ処理を行っているときなど、レポートを出力できない場合があります。

PS フォントリスト	PostScript で利用できるフォントリストがプリントされます。
PCL フォントリスト	PCL で利用できるフォントリストがプリントされます。
デモページ	デモページがプリントされます。
設定情報リスト	本機の各種設定情報ページがプリントされます。
給紙トレイ	レポートをプリントする用紙の給紙トレイを選択します。

管理者モード

管理者モードでは、本機のシステム設定を行うことができます。6つのタブ（システム、ジョブ、ボックス、プリンタ、スキャナ登録、ネットワーク）が選択できます。

管理者モードへのログイン方法については、「管理者モードへのログイン」（p. 10-48）をごらんください。



メモ

本書では、プリンタに関連する機能について説明しています。ボックスおよびスキャナ、ネットワークに関する機能については、「ユーザーズガイド ボックス機能編」や「ユーザーズガイド ネットワーク／スキャナ機能編」をごらんください。

基本操作

- 1 それぞれのタブをクリックし、左側のメニュー一覧から機能を選択できます。
- 2 表示される項目を設定します。直接入力またはドロップダウンリストから選択します。
- 3 [確定] をクリックして設定を有効にします。

システムタブ

システムタブでは、本機のシステム構成に関する情報や設定が表示されます。

システムタブ – インポート / エクスポート

本機の設定情報をファイルとして保存（エクスポート）またはファイルから本機に書き込み（インポート）できます。

インポート / エクスポートする情報を指定して [次へ] をクリックします。



デバイス設定	本機のユーザ / 管理者設定の設定値を指定します。
送信ログ	本機の送信ログを指定します。
ユーザ登録情報	ユーザ登録情報を指定します。

インポート / エクスポートを指定します。



インポート	インポートするファイル名を指定して「インポート」をクリックします。
エクスポート	「エクスポート」をクリックして、ファイルをダウンロードします。



…
ご注意)

エクスポートしたファイルは、データ編集はできません。



…
メモ)

送信ログはエクスポート機能のみです。

システムタブ－日時設定－手動設定

本機の日時を入力して設定します。



年	年を入力します。
月	月を入力します。
日	日を入力します。
時	時を入力します。
分	分を入力します。
タイムゾーン	世界標準時からの時差を設定します。
サマータイム設定	夏時間を設定します（入力範囲：1-150、単位：分）。

システムタブ－日時設定－時刻補正設定

本機の日時を NTP サーバから受動取得して補正する設定にします。




時刻補正設定	NTP による時刻自動取得の使用する／使用しないを指定します。
NTP サーバアドレス	NTP サーバアドレスを入力します（半角 255 文字以内、書式：「***.***.***.***」または FQDN）。記号は、「-」と「.」のみ使用可能です。
ポート番号	NTP サーバポートを入力します（入力範囲：1-65535）。

[調整] をクリックすると、設定した条件で NTP サーバに接続し、時刻を調整します。

システムタブ－本体登録

装置の登録情報を変更します。



装置名称	デバイス名を設定します（半角英数字記号 255 文字以内）。
設置場所	デバイスの設置場所を設定します（半角英数字記号 255 文字以内）。
管理者名	管理者名を設定します（半角英数字記号 255 文字以内）。

システムタブ－装置情報

「システム」タブをクリックし、「装置情報」メニューを選択し、さらに各設定（消耗品情報や給紙トレイなど）を選択します。

本機の構成と状態が表示されます。



メモ)

表示される項目は、ユーザモードの「システム」タブ－「装置情報」と同じです。

システムタブ – ROM バージョン

ROM バージョンを表示します。



システムタブ – セールスカウンタ

「システム」タブをクリックし、「セールスカウンタ」メニューを選択します。

本機で管理されているカウンタを確認できます。

システム – Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

スキャン準備完了
プリント準備完了

管理者
ログアウト システム ジョブ ボックス プリント スキャン登録 ネットワーク

インポート/エクスポート
日時設定
本体登録
基盤情報
ROMバージョン
▶セールスカウンタ
オンラインサポート
メンテナンス
状態通知設定
トータルカウンタ通知設定
ネットワークTWIN
ユーザ認証
部門登録

トータルカウンタ

トータル	0
両面トータル	0
原稿枚数	0
用紙枚数	0

コピーカウンタ

	フルカラー	ブラック	モノカラー	2色	全色合計
トータル	0	0	0	0	0
大サイズ	0	0	0	0	0

プリントカウンタ

	フルカラー	ブラック	2色	全色合計
トータル	0	0	0	0
大サイズ	0	0	0	0

スキャン/ファクスカウンタ

	プリント (フルカラー)	プリント (ブラック)	読取り
トータル	0	0	0
大サイズ	0	0	0

ファクス送信枚数 0

ファクス受信枚数 0

カラートータルカウンタ

	フルカラー	ブラック	2色
トータル	0	0	0

用紙サイズ種類カウンタ

用紙サイズ	用紙種類	セールスカウンタ
11" x 17"	指定なし	0
8 1/2" x 14"	指定なし	0
8 1/2" x 11"	指定なし	0
5 1/2" x 8 1/2"	指定なし	0
A3	指定なし	0
B4	指定なし	0
B5	指定なし	0
A4	指定なし	0
A5	指定なし	0
不明	指定なし	0

トータルカウンタ	出力カウンタ（コピー、プリント、スキャン、ファクス）の総計が表示されます。
----------	---------------------------------------

コピーカウンタ	それぞれのカウンタが表示されます。
プリントカウンタ	
スキャンカウンタ（オプションのFAX キット装着時は、スキャン / ファクスカウンタと表示されます）	
カラートータルカウンタ	カラーモードのカウンタが表示されます。
用紙サイズ種類カウンタ	用紙サイズや用紙種類のカウンタが表示されます。

システムタブ – オンラインサポート

オンラインサポート情報を変更します。この内容は、ユーザーモードの「システム」タブ – 「オンラインサポート」で表示されます。



問い合わせ先	問い合わせ先を設定します（半角 63 文字以内）。
問い合わせ先情報	問い合わせ先情報を設定します（半角 127 文字以内）。
製品情報ホームページ	製品情報のホームページ URL を設定します（< > を除く半角 127 文字以内）。
製造元ホームページ	製造元のホームページ URL を設定します（< > を除く半角 127 文字以内）。
消耗品連絡先	消耗品連絡先を設定します（半角 127 文字以内）。
オンラインマニュアル URL	オンラインマニュアルホームページには、以下の URL を設定してください（< > を除く半角文字）。 http://pagescope.com/download/webconnection/onlinehelp/c300/help.html

システムタブ - メンテナンス - ネットワーク設定クリア

本機のネットワーク設定を工場出荷時の状態にもどします。

[クリア] をクリックすると、実行します。

**ご注意)**

設定済みの状態でクリアしてしまうと、再度、設定するまでは PageScope Web Connection でアクセスできません。


**メモ)**

セキュリティ強化モードが ON の場合、このメニューは表示されません。

システムタブ - メンテナンス - リセット

コントローラをリセットします。


[リセット] をクリックすると、実行します。



システムタブ - 状態通知設定

本機にエラーが発生したときに、登録者に通知します。

通知時間を入力して「確定」をクリックします。



通知先の右側にある「編集」アイコン（）をクリックすると、通知先のアドレスや通知条件が設定できます。



通知先アドレス	通知先 Email アドレスを入力します（半角 320 文字以内）。
トレイ紙補給	用紙がないことを通知します。
ジャム発生	紙づまりを通知します。
PM コール	定期点検を通知します。
ステープル針補給	ステープルの針がないことを通知します。
トナー補給	トナーがないことを通知します。
フィニッシャー積載オーバ	フィニッシャー積載オーバーを通知します。
サービスコール	サービスコールのときに通知します。
ジョブ終了	ジョブ終了（正常終了）を通知します。
パンチくず除去	パンチくずを取り除く必要のあることを通知します。



メモ)

状態通知の機能により発信されるメール本文の「設置場所」として記載される情報は、ネットワークタブ - IPP 設定の「プリンタ設置場所」の入力内容になります。「プリンタ設置場所」については、「ネットワークタブ - IPP 設定」(p. 10-100) をご覧ください。

システムタブ - トータルカウンタ通知設定

トータルカウンタを E-mail で通知する設定と通知先のメールアドレスを登録します。

各項目を入力して「確定」をクリックすると設定できます。設定後「送信実行」をクリックすると E-mail 通知を実行します。

システム - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

管理者
ログアウト システム **ジョブ** ボックス プリント スキャナ登録 ネットワーク

インポート/エクスポート
日時設定
本体登録
装置情報
ROMバージョン
セールスカウンタ
オンラインサポート
メンテナンス
状態通知設定
トータルカウンタ通知設定
ネットワークTWIN
ユーザ認証
部門登録

トータルカウンタ通知設定
モデル名

通知スケジュール設定
スケジュール1
☐ 日
 日周期 日毎(1-31)
☐ 週
 週周期 週毎(1-6)
 曜日設定 日
☐ 月
 月周期 月毎(1-6)
 日付指定 日(1-31)

スケジュール2
☐ 日
 日周期 日毎(1-31)
☐ 週
 週周期 週毎(1-6)
 曜日設定 日
☐ 月
 月周期 月毎(1-6)
 日付指定 日(1-31)

通知先設定
アドレス1
 E-Mailアドレス
☐ スケジュール1で通知
☐ スケジュール2で通知

アドレス2
 E-Mailアドレス
☐ スケジュール1で通知
☐ スケジュール2で通知

アドレス3
 E-Mailアドレス
☐ スケジュール1で通知
☐ スケジュール2で通知

送信実行 確定 クリア

トータルカウンタ通知設定 (モデル名)	リストに表示する機種名を入力します (半角英数字記号 20 文字以内)
通知スケジュール設定	通知するスケジュールの条件を設定します。スケジュール 1 ～ 2 で異なる設定を登録できます。
通知先設定	通知先 Email アドレスを入力します (半角 320 文字以内)。入力したアドレスに対し、通知するスケジュールを選択できます。

システムタブ - ユーザ認証 - ユーザ登録

本機でユーザ認証を行う場合、ログインできるユーザを登録します。

〔新規登録〕でユーザを登録できます。ユーザ名の右側にある〔編集〕アイコン（）をクリックすると登録されているユーザの条件を編集できます。



各項目を入力して「確定」をクリックすると、ユーザの条件を設定できます。

ユーザ登録	ユーザ名やパスワードを入力します。 登録 No. : 0- ユーザカウンタの割り当て数 (1000 以内) ユーザ名 : 半角 1-64 文字、全角 1-32 文字 E-Mail アドレス : 半角 320 文字以内 ユーザパスワード : " + を除く半角 64 文字以内
機能制限	本機の各機能を利用できるかどうかを設定します。
出力許可 (プリント / 送信)	本機の出力機能を利用できるかどうかを設定します。
上限設定	利用できる上限値を設定します。

システムタブ - ユーザ認証 - 初期機能制限設定

ユーザ登録画面での機能制限の初期値を設定します。



システムタブ – 部門登録

本機で部門管理を行う場合、管理する部門を登録します。

〔新規登録〕で部門を登録できます。部門名の右側にある〔編集〕アイコン（）をクリックすると登録されている部門の条件を編集できます。



各項目を入力して「確定」をクリックすると、部門の条件を設定できます。

部門登録	部門名やパスワードを入力します。 登録 No. : 0- ユーザカウンタの割り当て数 (1000 以内) 部門名 : " + を除く半角 1-8 文字 パスワード : " + を除く半角 1-8 文字
出力許可 (プリント / 送信)	本機の出力機能を利用できるかどうかを設定します。
上限設定	利用できる上限値を設定します。


ジョブタブー 履歴リスト

「ジョブ」タブをクリックし、「履歴リスト」メニューを選択します。

ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。

実行済みのジョブを確認できます。

プリント画面の例



×毛)

表示される項目は、ユーザモードの「ジョブ」タブ - 「履歴リスト」と同じです。

プリンタタブ

プリンタタブでは、接続するインタフェースやプリントの初期設定に関する情報や設定が表示されます。

プリンタタブ - インタフェース設定

インタフェースのタイムアウト設定を変更できます。



パラレルタイムアウト	パラレルポートの受信タイムアウトを入力します（入力範囲：10-1000）。
ネットワークタイムアウト	ネットワークの受信タイムアウトを入力します（入力範囲：10-1000）。
USB タイムアウト	USB タイムアウトを入力します（入力範囲：10-1000）。
パラレルインタフェース	パラレルポートの通信方法を選択します。




メモ)

表示される項目は、オプションの装着状態によって異なります。

プリンタタブ - 初期設定 - 一般設定

プリンタの初期設定値を設定できます。



PDL 設定	プリンタ記述言語を選択します。
給紙トレイ	給紙トレイを選択します。
排紙トレイ	排紙トレイを選択します。
両面プリント	両面印刷のする／しないを選択します。
とじ方向	とじしろ位置を選択します。
ステープル	ステープル機能を選択します。
パンチ	パンチ機能を選択します。
プリント部数	印刷部数を選択します。
用紙サイズ	用紙サイズを選択します。
原稿の向き	用紙の向きを選択します。
スプール設定	スプール機能を選択します。
バナー設定	バナーページをプリントするかどうかを設定できます。
バナー給紙トレイ	バナーページのプリントで使用する給紙トレイを設定できます。

指定給紙トレイ不一致	指定された給紙トレイに適合する用紙がない場合の対処を選択します。 指定給紙トレイ優先：別の給紙トレイから給紙します。 指定給紙トレイ固定：プリントせずに警告メッセージを表示します。
用紙サイズ変換	A4 (Letter) /A3 (Ledger) 原稿のプリントで、Letter (A4) /Ledger (A3) の給紙口が選択された場合、プリントするかどうかの対処を選択します。



ご注意)

両面印刷機能は、オプションの自動両面ユニットが装着されている場合のみ使用可能となります。

ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が装着されている場合のみ使用可能となります。




メモ)

表示される項目は、オプションの装着状態によって異なります。

プリンタタブ－初期設定－PCL 設定

PCL モードの初期設定値を設定できます。



シンボルセット	シンボルセットを選択します。
タイプフェイス	フォントを選択します。
フォントサイズ	選択したフォントによって、フォントピッチ（入力範囲：0.44-99.00）またはフォントポイントサイズ（入力範囲：4.00-999.75）を設定します。
ライン / ページ	1 ページあたりの行数を入力します（入力範囲：5-128）。
CR/LF マッピング	CR/LF の動作を選択します。

プリンタタブ - 初期設定 - PS 設定

PS モードの初期設定値を設定できます。



PS エラープリント	エラープリントのする／しないを指定します。
------------	-----------------------

スキャナ登録タブ

スキャナ登録タブでは、送信時の設定や、アドレス帳の制限に関する情報や設定が表示されます。



メモ)

ユーザーによるアドレス帳登録が無効になっている場合は、アドレス帳登録のメニューが表示されません。

スキャナ登録の詳しい内容については、「ユーザーズガイド ネットワーク／スキャナ機能編」をごらんください。

ネットワークタブ

ネットワークタブでは、ネットワーク接続に関する情報や設定が表示されます。

ネットワークタブ – TCP/IP 設定 – TCP/IP 設定

TCP/IP の設定をします。

ネットワーク - Microsoft Internet Explorer

管理者: ログアウト システム ジョブ ボックス プリンタ スキャナ登録 ネットワーク

▼ TCP/IP 設定

▶ TCP/IP 設定

▶ IP フィルタリング

▶ NetWare 設定

▶ IPP 設定

▶ FTP 設定

▶ SNMP 設定

▶ SMB 設定

▶ AppleTalk 設定

▶ Bonjour 設定

▶ LDAP 設定

▶ E-Mail 設定

▶ ネットワークファクス設定

▶ SSL/TLS 設定

▶ 認証設定

▶ OpenAPI 設定

▶ TCP Socket 設定

TCP/IP 設定

*項目は、リセット後に反映されます。

TCP/IP

(TCP/IP 設定変更時は装置の電源を入れなおしてください)

ネットワーク速度

IP 確定方法*

☒ DHCP*

☒ BOOTP*

☐ ARP/PING*

☒ AutoIP*

IP アドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

RAW ポート番号

ポート1 ☒ 9100 (1-65535)

ポート2 ☒ 9112 (1-65535)

ポート3 ☒ 9113 (1-65535)

ポート4 ☒ 9114 (1-65535)

ポート5 ☒ 9115 (1-65535)

ポート6 ☒ 9116 (1-65535)

Dynamic DNS 設定

ホスト名

DNS ドメイン名設定

DNS ドメイン名自動取得

DNS デフォルトドメイン名

DNS 検索ドメイン名1

DNS 検索ドメイン名2

DNS 検索ドメイン名3

DNS サーバ設定

DNS サーバ自動取得

優先DNSサーバ

代替1DNSサーバ

代替2DNSサーバ

SLP 設定

SLP

LPD 設定

LPD

TCP/IP	TCP/IP の使用する／使用しないを指定します。
ネットワーク速度	動作速度を選択します。

IP 確定方法	IP アドレスを自動取得するか、直接入力するかを選択します。自動取得にする場合は、直下のチェックボックスで取得条件を選択します。
IP アドレス	本機の IP アドレスを設定します（書式：「***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。
サブネットマスク	接続するネットワークのサブネットマスクを設定します（書式：「***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。
デフォルトゲートウェイ	接続するネットワークのデフォルトゲートウェイアドレスを設定します（書式：「***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。
RAW ポート番号 1	RAW ポート番号を設定します（入力範囲：1-65535）。
RAW ポート番号 2	
RAW ポート番号 3	
RAW ポート番号 4	
RAW ポート番号 5	
RAW ポート番号 6	
Dynamic DNS 設定	Dynamic DNS の有効／無効を設定します。
ホスト名	Dynamic DNS を有効にする場合は、ホスト名を入力します（半角 63 文字以内）。
DNS ドメイン名設定	DNS ドメイン名を自動取得するかどうかを選択します。自動取得にしない場合は、直下のドメイン名を入力します（ホスト名との合計で半角 254 文字以内）。
DNS サーバ設定	DNS サーバのアドレスを最大 3 つまで登録できます（書式：「***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。
SLP 設定	SLP の有効／無効を指定します。
LPD 設定	LPD の有効／無効を指定します。



ご注意

ネットワークタブ全ての項目の設定変更を有効にするには、本体の電源の再投入（オフ／オン）を行う必要があります。

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

ネットワークタブ – TCP/IP 設定 – IP フィルタリング設定

IP アドレスフィルタ機能を設定します。

ホストの IP アドレスを指定することで、アクセスの制限を設定できます。



許可設定	許可アドレス設定の有効／無効を指定します。
設定範囲 1 ～ 5	許可するアドレスを入力します（書式：「***.***.***.***-***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。
拒否設定	拒否アドレス設定の有効／無効を指定します。
設定範囲 1 ～ 5	拒否するアドレスを入力します（書式：「***.***.***.***-***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。



メモ

単一の IP アドレスを許可（拒否）する場合は、下記の 3 通りの方法で設定できます。


「開始アドレス」に IP アドレスを入力し、「終了アドレス」を 0.0.0.0 にする（例："192.168.11.22 – 0.0.0.0"）。

「開始アドレス」を 0.0.0.0 とし、「終了アドレス」に IP アドレスを入力する（例："0.0.0.0 – 192.168.11.22"）。

「開始アドレス」と「終了アドレス」に、同じアドレスを入力する（例："192.168.11.22 – 192.168.11.22"）。

ネットワークタブ – NetWare 設定 – NetWare 設定

NetWare の設定をします。



IPX 設定	NetWare の使用する／使用しないを指定します。
イーサネットフレームタイプ	フレームタイプを選択します。
NetWare プリントモード	プリントサーバの動作モードを「Pserver」「Nprinter/Rprinter」のどちらにするか選択します。
プリントサーバ名	プリントサーバ名を入力します (/ ¥ ; , * [] < > + = ? . を除く半角 63 文字以内)。
プリントサーバパスワード	プリントサーバパスワードを入力します (半角 63 文字以内)。
ポーリング間隔	プリントキューのスキャン間隔を入力します (入力範囲 : 1-65535 秒)
Bindery/NDS 設定	「NDS」、 「NDS/Bindery 設定」 から選択します。
ファイルサーバ名	Bindery の優先ファイルサーバ名を入力します (/ ¥ ; , * [] < > + = ? . を除く半角 47 文字以内)。
NDS コンテキスト名	優先 NDS コンテキスト名を入力します (/ ¥ ; , * [] < > + = ? を除く半角 191 文字以内)。

NDS ツリー名	優先 NDS ツリー名を入力します (/ ¥ ; ; , * [] < > + = ? . を除く半角 63 文字以内)。
プリンタ名	Nprinter/Rprinter のプリンタ名を入力します (/ ¥ ; ; , * [] < > + = ? . を除く半角 63 文字以内)。
プリンタ番号	Nprinter/Rprinter のプリンタ番号を入力します (入力範囲 : 0-255)。
ユーザ認証設定	NetWare 接続でユーザ認証を行うかどうかを設定します。




ご注意)

「*」の付いている「IPX 設定」「イーサネットフレームタイプ」「NetWare プリントモード」「プリントサーバ名」「ポーリング間隔」「プリンタ名」「プリンタ番号」の項目の設定変更を有効にするには、本体の電源の再投入（オフ／オン）を行う必要があります。

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

ネットワークタブ – NetWare 設定 – NetWare 状態

NetWare 接続の状態（ステータス）として、「サーバ名」と「キュー名」を表示します。



ネットワークタブ - IPP 設定

IPP 印刷の設定をします。

Microsoft Internet Explorer

管理: ログアウト

システム **ジョブ** ボックス プリント スキャナ登録 ネットワーク

> TCP/IP 設定
 > NetWare 設定
 > **IPP 設定**
 > FTP 設定
 > SNMP 設定
 > SMB 設定
 > AppleTalk 設定
 > Bonjour 設定
 > LDAP 設定
 > E-Mail 設定
 > ネットワークファクス 設定
 > SSL/TLS 設定
 > 認証 設定
 > OpenAPI 設定
 > TCP Socket 設定

IPP 設定

IPP: 使用する

プリンタ名: XXXXXXX

プリンタ設置場所: office

プリンタ情報: 1234567890

プリンタURI:
 URI://TestData00
 URI://TestData01
 URI://TestData02
 URI://TestData03
 URI://TestData04
 URI://TestData05
 URI://TestData06
 URI://TestData07

オペレーションサポート情報

☒ IPP 印刷ジョブ
☐ IPP ジョブ許可
☒ 有効ジョブ
☒ キャンセルジョブ
☒ ジョブ属性取得
☒ ジョブ取得
☒ プリンタ属性取得

☒ IPP 認証設定

認証方式: requesting-user-name
 ユーザ名: user
 パスワード:
 realm: <IP address> <port number>

確定 クリア

IPP	IPP 印刷の使用する／使用しないを指定します。
プリンタ名	プリンタ名を入力します（ - _ および半角英数字記号 127 文字以内）。
プリンタ設置場所	プリンタ設置場所（Printer Location）を入力します（半角英数字記号 127 文字以内）。 ここで入力した設置場所が、システムタブ - 状態通知設定で指定した状態通知メールの本文に表示される設置場所になります。
プリンタ情報	プリンタ情報を入力します（半角英数字記号 127 文字以内）。
Printer URI	IPP を利用してプリントできるプリンタの URI が表示されます。
オペレーションサポート情報	IPP でサポートするプリント操作を項目から指定します。

IPP 認証設定	IPP 接続での認証方式とユーザ名、パスワードを設定します。
----------	--------------------------------



メモ)

状態通知機能については「システムタブ－状態通知設定」(p. 10-80) をご覧ください。

ネットワークタブ－SNMP 設定

SNMP の設定をします。

ネットワーク - Microsoft Internet Explorer

管理者: ログアウト システム ジョブ ボックス プリント スキヤナ登録 ネットワーク

スキャン準備完了
プリント準備完了

ネットワーク設定

SNMP設定

使用する: ☐ 使用する ☒ 使用する

SNMP v1/v2c(IP)

SNMP v3(IP)

SNMP v1(IPX)

UDPポート設定: 161 (1-65535)

SNMP v1/v2c設定

コミュニティ名(Read): public

コミュニティ名(Write): private

SNMP v3設定

Context Name:

☒ Discovery User Name: public

Read User Name: initial

セキュリティレベル: auth-password/private-password

auth-password:

priv-password:

Write User Name: restrict

セキュリティレベル: auth-password/private-password

auth-password:

priv-password:

確定 クリア

SNMP 設定	SNMP の使用する／使用しないを指定します。
UDP ポート設定	ポート番号を設定します。
SNMP v1/v2c 設定	SNMP v1/v2c の Read/Write 名を設定します。
SNMP v3 設定	SNMP v3 の Read/Write 名を設定します。



メモ)

セキュリティ強化モードが ON の場合、SNMP v1/v2c 設定のコミュニティ名が「R0」になります。また、SNMP v3 設定の Write User Name - セキュリティレベルで「認証しない」を選択できません。

ネットワークタブ - SMB 設定 - WINS 設定

SMB の WINS 設定をします。


ルータ経由で SMB プリントを行う場合は、SMB 設定-プリント設定と合わせて WINS も設定してください。



WINS	WINS を使用する／しないを設定します。
WINS 自動取得設定	WINS の自動取得の有効／無効を設定します。
WINS サーバアドレス 1	WINS サーバアドレスを入力します。(書式： 「***.***.***.***」 *** の入力範囲は 0 ～ 255)
WINS サーバアドレス 2	

ネットワークタブ - SMB 設定 - プリント設定

SMB 印刷の設定をします。



プリント設定	SMB 印刷（Windows 印刷）サービスの使用する／使用しないを設定します。
NetBIOS 名	NetBIOS 名を入力します（半角 15 文字以内。記号は - のみ使用可能。）。
プリントサービス名	プリントサービス名を入力します（ / ¥ を除く半角 12 文字以内）。
ワークグループ	ワークグループ名を入力します（ " ¥ ; , * < > + = ? を除く半角 15 文字以内）。




ご注意

「NetBIOS 名」「プリントサービス名」「ワークグループ」の項目の設定変更を有効にするには、本体の電源の再投入（オフ／オン）を行う必要があります。

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあげないと、正常に機能しないことがあります。

ネットワークタブ – AppleTalk 設定


AppleTalk の設定をします。



AppleTalk 設定	AppleTalk の使用する／使用しないを設定します。
プリンタ名	プリンタ名を入力します（` `を除く英数字記号 31 文字以内）。
ゾーン名	ゾーン名を入力します（半角 31 文字以内）。
現在のゾーン	現在のゾーン名が表示されます。

ネットワークタブ – Bonjour 設定

Bonjour の設定をします。



Bonjour 設定	Bonjour/Rendezvous 接続の使用する／使用しないを設定します。
Bonjour 名	接続機器名として表示させる Bonjour 名を設定します（半角英数字記号 63 文字以内）。

ネットワークタブ – SSL/TLS 設定

SSL/TLS の証明書の設定があります。



メモ)

ネットワークタブ – SSL/TLS 設定の詳しい内容については、「ネットワーク／スキャナ機能編」をごらんください。

ネットワークタブ - 認証設定

本 PageScope Web Connection の自動ログアウト時間の設定があります。



メモ)

ネットワークタブ - 認証設定の詳しい内容については、「ネットワーク/スキャナ機能編」、「ボックス機能編」をごらんください。

10.4 プリントジョブ管理

ジョブ動作の指定

プリンタドライバの設定により、本機におけるジョブの動作を指定できます。



ご注意)


本機能が設定できるプリンタドライバは、以下の3種類です。
Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタドライバ
Windows 2000/XP/Server 2003 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタドライバ
Macintosh OS X 用 PostScript PPD プリンタドライバ

設定方法 (Windows の場合)

- 1 「印刷」ダイアログボックスで「プロパティ」をクリックして、プリンタドライバの設定ダイアログを表示します。
- 2 「セットアップ」タブ (PCL ドライバ) または「セットアップ」タブ (PostScript ドライバ) をクリックします。
- 3 「出力方法」のドロップダウンリストで、出力方法を選択します。

通常印刷：	すぐにプリントされます。
機密プリント：	本体の操作パネルで ID とパスワードを入力してプリントします。(最大 100 文書) 本機側でパスワード規約が ON の場合は、パスワードを 8 桁で設定してください。
ボックス保存：	プリント文書を本体のドキュメントフォルダに保存します。 本機側でパスワード規約が ON の場合は、本機側で作成してあるボックスを指定してください。
ボックス保存 & 印刷：	ドキュメントフォルダに保存すると同時にプリントもします。
確認プリント：	文書が 1 部出力されたあと、本体が一時停止します。大量部数印刷のミスプリントを防ぎたい場合に選択します。

詳しくは、「出力方法を選択する」(p. 5-13)、(p. 6-8) をご覧ください。



設定方法 (Macintosh OS X の場合)

- 1 [ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「セキュリティ」を選択します。
- 3 各項目を設定します。

出力方法： 「機密プリント」「ボックス保存」などの条件を選択します。

機密プリント： 「出力方法」で「機密プリント」を選んだ場合に ID とパスワードを入力します。ID とパスワードは、プリントするときに本機の操作パネルで入力します。(最大 100 文書)
本機側でパスワード規約が ON の場合は、パスワードを 8 桁で設定してください。

ボックス保存： 「出力方法」で「ボックス保存」または「ボックス保存&印刷」を選んだ場合にファイル名とボックス番号を入力します。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、本機側で作成してあるボックスを指定してください。

詳しくは、「セキュリティ」(p. 9-11) をご覧ください。

ジョブの保存

プリンタドライバの「出力方法」を選択した場合、プリント文書は本機にジョブとして保存されます。

保存されたジョブをプリントする場合は、本機操作パネル側でジョブを呼出す必要があります。

ジョブの呼出し（確認プリント）



ワンポイントアドバイス

操作パネルの各キーのはたらきについては、「ユーザズガイド コピー機能編」をごらんください。


本機のボックス機能については、「ユーザズガイド ボックス機能編」をごらんください。

- 1 本体操作パネルの〔ジョブ確認〕を押します。

プリント画面が表示されます。




- 2 〔蓄積ジョブ〕を押します。



3 [蓄積解除] を押します。

蓄積解除画面が表示されます。



4 プリント結果を確認するときは、ジョブリストから確認プリントをするジョブを選び、[確認プリント] を選択し、[実行] を押します。

- 1 部プリントされますので、プリント結果を確認します。

5 ジョブリストから蓄積解除をするジョブを選びます。

- 設定されている印刷条件を変更する場合は、手順 6 へ進みます。
- 設定されている印刷条件を変更しない場合は、手順 8 へ進みます。

6 [設定変更] を押します。

設定変更画面が表示されます。



メモ)

蓄積解除をしたいジョブが表示されていないときは、[↑] または [↓] を押して表示させます。

複数のジョブをまとめて解除または設定変更したい場合は、続けてジョブを押します。

ジョブを間違えて選択したときは、選択したジョブをもう一度押すと選択は取り消されます。

7 設定変更画面で印刷条件を変更して、[OK] を押します。

蓄積解除画面にもどります。

8 [プリント] を選択し、[実行] を押します。

蓄積ジョブは動作中ジョブに変わり、プリントされます。



メモ)

蓄積解除を中止する場合は、[中止] を押します。

ジョブの呼出し（機密プリント）

「機密プリント」によるジョブは、機密文書ボックスに保存されます。機密文書をプリントするには、プリンタドライバで指定した ID とパスワードが必要です。



ワンポイントアドバイス)

操作パネルの各キーのはたらきについては、「ユーザズガイド コピー機能編」をごらんください。

本機のボックス機能については、「ユーザズガイド ボックス機能編」をごらんください。



メモ)


機密文書は登録されてから一定時間経過すると自動的に削除されます。この時間は初期値が 24 時間に設定されており、管理者モードで設定できます。詳しくは、「機密文書削除時間」(p. 10-31) をごらんください。

プリントした機密文書を手動で削除するときは管理者モードで操作します。詳しくは、「機密文書削除」(p. 10-30) をごらんください。

機密文書アクセス方法の設定について詳しくは「ユーザズガイド コピー機能編」をごらんください。

機密文書アクセス方式が「モード 1」に設定されている場合

- 1 本体操作パネルの【ボックス】を押し、[システムボックス] の「機密文書ボックス」を押します。



- 2 機密文書の ID を入力し、[OK] を押します。



- 3 機密文書のパスワードを入力し、[OK] を押します。
受信したドキュメントの一覧が表示されます。






ワンポイントアドバイス

プリンタドライバで指定した ID とパスワードが一致したドキュメントだけが表示されます。


- 4 プリントしたいドキュメントを選択し、[プリント] を押します。
ドキュメントの情報が表示されます。



- 5 操作パネルの【スタート】を押します。
ドキュメントがプリントされます。

機密文書アクセス方式が「モード 2」に設定されている場合


- 1 本体操作パネルの【ボックス】を押し、[システムボックス] の [機密文書ボックス] を押します。




- 機密文書の ID を入力し、[OK] を押します。
指定した ID と一致する機密文書の一覧が表示されます。



- プリントしたいドキュメントを選択し、[パスワード入力] を押します。



- 機密文書のパスワードを入力し、[OK] を押します。
受信したドキュメントの一覧が表示されます。
- プリントしたいドキュメントを選択し、[プリント] を押します。



ドキュメントの情報が表示されます。



...

メモ)

管理者設定の「認証操作禁止設定」でモード 2 が選択されている場合、誤ったパスワードを一定回数入力すると、選択しているドキュメントがロックされます。操作禁止状態の解除については管理者に問合わせてください。

6 操作パネルの【スタート】を押します。

- ドキュメントがプリントされます。

ユーザ認証を設定している本機でプリントする

本機側でユーザ認証が設定されている場合、プリント時にユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

ご注意)

本機側の「認証モード」で有効ではないユーザ名やパスワードを入力してプリントしたり、または「認証」にチェックしないでプリントした場合は本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機のユーザ認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザがロックされアクセスができなくなる場合があります。

本機能が設定できるプリンタドライバは、以下の 3 種類です。

Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタドライバ

Windows 2000/XP/Server 2003 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタドライバ

Macintosh OS X 用 PostScript PPD プリンタドライバ



...


メモ)

登録ユーザであっても、プリントが許可されていない場合はプリントできません。

ユーザ認証については、本機の管理者にお問合わせください。

設定方法（Windows の場合）

- 1 「印刷」ダイアログボックスで「プロパティ」（または「詳細設定」）をクリックして、プリンタドライバの設定ダイアログを表示します。
- 2 「セットアップ」タブをクリックします。
- 3 「認証 / 部門管理」をクリックします。
- 4 「認証」のチェックボックスを ON にして、「登録ユーザ」を選択し、ユーザ名、パスワードを入力します。
 - 本体でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリックユーザで利用できます。
 - パスワードはジョブごとではなく、デフォルト値を設定しても使用できます。



- 5 「OK」をクリックして設定後、プリントします。
 - 入力したユーザ名が本機側で有効になっているユーザ名である場合、ジョブはプリントされ、指定したユーザにカウントされます。

設定方法（Macintosh OS X の場合）

- 1 「ファイル」メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「セキュリティ」を選択します。
- 3 「認証設定」のチェックボックスを ON にして、「登録ユーザ」を選択し、ユーザ名、パスワードを入力します。
 - 本体でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリックユーザで利用できます。

The screenshot shows the 'Security' tab of the Mac OS X Print dialog. At the top, there are three dropdown menus: 'プリンタ' (Printer) set to 'XXXXXX', 'プリセット' (Preset) set to '標準' (Standard), and 'セキュリティ' (Security). Below these is the '出力方法' (Output Method) dropdown set to '通常印刷' (Normal Print). The main area is divided into two columns. The left column, titled '機密プリント' (Secure Print), contains a '機密プリントID' (Secure Print ID) field, a 'パスワード' (Password) field, and a checked '認証設定' (Authentication Settings) checkbox. Below the checkbox are radio buttons for 'Publicユーザ' and '登録ユーザ' (Registered User), with the latter selected. Below these are fields for 'ユーザ名' (User Name) containing '001' and 'パスワード' (Password) with masked characters. The right column, titled 'ボックス保存設定' (Box Save Settings), contains a 'ファイル名' (File Name) field, a 'ボックス名' (Box Name) field, an unchecked '部門管理' (Department Management) checkbox, and fields for '部門名' (Department Name) and 'パスワード' (Password). At the bottom of the dialog are five buttons: a help button (question mark), 'プレビュー' (Preview), 'PDFとして保存...' (Save as PDF...), 'ファクス...' (Fax...), 'キャンセル' (Cancel), and 'プリント' (Print).

部門管理機能を使用している本機でプリントする

本機側で「部門管理機能」を使用している場合、プリント時に部門管理コード（暗証番号）を入力する必要があります。



ご注意

本機側の「部門管理機能」で有効ではない暗証番号を入力してプリントした、または「部門管理」にチェックしないでプリントした場合は本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機の部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当する部門がロックされアクセスができなくなる場合があります。

本機能が設定できるプリンタドライバは、以下の 3 種類です。

Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタドライバ

Windows 2000/XP/Server 2003 用 PostScript コニカミノルタ製プリンタドライバ

Macintosh OS X 用 PostScript PPD プリンタドライバ




メモ

登録部門であっても、プリントが許可されていない場合はプリントできません。

部門管理については、本機の管理者にお問合わせください。

設定方法（Windows の場合）

- 1 「印刷」ダイアログボックスで「プロパティ」（または「詳細設定」）をクリックして、プリンタドライバの設定ダイアログを表示します。
- 2 「セットアップ」タブをクリックします。
- 3 「認証 / 部門管理」をクリックします。
- 4 「部門管理」のチェックボックスを ON にし、部門名、パスワードを入力します。
 - 暗証番号はジョブごとではなく、デフォルト値を設定しても使用できます。



- 5 「OK」をクリックして設定後、プリントします。
入力した暗証番号が本機側で有効になっている暗証番号である場合、ジョブはプリントされ、指定した部門番号にカウントされます。

設定方法（Macintosh OS X の場合）

- 1 「ファイル」メニューの「プリント」を選択します。
- 2 「セキュリティ」を選択します。
- 3 部門管理設定のチェックボックスを ON にし、部門名とパスワードを登録します。

プリンタ: XXXXXX
プリセット: 標準
セキュリティ
出力方法: 通常印刷

機密プリント ボックス保存設定

機密プリントID:
パスワード:

ファイル名:
ボックス名:

☐ 認証設定 ☒ 部門管理

☒ Publicユーザ
☐ 登録ユーザ
ユーザ名:
パスワード:

部門名:
001
パスワード:
.....

? プレビュー PDFとして保存... ファクス... キャンセル プリント

PageScope Web Connection でのジョブ操作

PageScope Web Connection でも、本機で処理中のジョブ状態を確認できます。

詳しくは、以下のページをごらんください。

「ジョブタブ - 実行中リスト」(p. 10-63)

「ジョブタブ - 履歴リスト」(p. 10-64)

10.5 長尺紙プリント機能

本機では、操作パネルの設定により 1200 mm までの用紙を手差しトレイにセットし、プリントすることができます。

以降本文中では、長い用紙をセットしてプリントすることを長尺紙プリントと呼びます。

用紙について

使用できる用紙

用紙幅	用紙長	用紙種類
210 mm ～ 297 mm	457.3 mm ～ 1200 mm	127 g/m ² ～ 160 g/m ²



メモ)

用紙は 1 枚ずつセットしてください。

プリンタドライバの種類と対応 OS

長尺紙プリントに対応しているドライバは以下のとおりです。

ページ記述言語	プリンタドライバ	対応 OS
PCL	PCL コニカミノルタ製ドライバ	Windows NT4.0、 Windows 2000 Professional、 Windows XP Home Edition/Professional、 Windows Server 2003
PostScript3 Emulation	PostScript コニカミノルタ製ドライバ	Windows NT4.0、 Windows 2000 Professional、 Windows XP Home Edition/Professional、 Windows Server 2003

プリンタドライバを設定する

プリントする用紙サイズをあらかじめ不定形サイズとして登録しておきます。

- 1 「セットアップ」タブをクリックします。



メモ)

PCL コニカミノルタ製ドライバの場合、不定形サイズの設定は、Windows の「プリンタ」(Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタとFAX」) ウィンドウから開くプリンタドライバの設定ダイアログボックスでのみ設定できます。

- 2 「原稿サイズ」または「出力サイズ」から「不定形サイズ設定」を選択します。

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。

- 3 以下の項目を設定します。


- 不定形サイズ一覧：設定する不定形サイズの名称を選択します。(PCL ドライバのみ)
- 不定形名称：不定形サイズを登録したい名称を入力します。(PCL ドライバのみ)
- サイズ：不定形サイズの幅、長さを単位に合わせて設定します。

- 4 [OK] をクリックします。

- 5 プリント時に、「セットアップ」タブの「原稿サイズ」または「出力サイズ」から「不定形サイズ設定」を選択します。

プリントする


- 1 操作パネルの【設定メニュー／カウンタ】を押します。
- 2 [6 長尺紙プリント] を押します。
- 3 [する] を押し、[OK] を押します。



- 4 コンピュータでプリントするジョブを選択し、[ファイル] メニューの「プリント」を選択します。
- 5 設定を行い、[OK] を押します。
- 6 手差しトレイを開きます。
- 7 プリントしたい面を下向きにし、用紙の先端を奥まで差し込んでセットします。
 - 用紙をセットする前に操作パネルに以下のメッセージが表示されていることを確認してください。




- 8 ガイド板をスライドさせ、用紙サイズに合わせます。
- 用紙は1枚ずつセットしてください。
 - セットした用紙を手で支えながらプリントしてください。



- 9 以下の画面が表示された場合は、[セット完了]を押します。



10 プリントを終了する場合は「終了」を押します。



- 続けてプリントする場合は、手順 7 ～ 9 までの操作を繰り返します。

11 「はい」を押します。



11 トラブルシューティング

11.1 プリントできない

本章では、想定するトラブルおよび困った場合の解決方法について説明します。

プリントを実行したにもかかわらず、プリントできない場合に、上から順に確認してください。

状況	考えられる原因	対処方法
コンピュータ上の画面に「プリンタが接続されていない」または「印刷エラー」という内容のメッセージが表示される。	プリント時に指定しているプリンタドライバがプリンタコントローラ対応になっていない可能性があります。	指定しているプリンタ名を確認してください。
	ネットワークケーブルまたはパラレルケーブル、USB ケーブルが外れている可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
	本機側でエラーが発生している可能性があります。	本機の操作パネルを確認してください。
	メモリが不足している可能性があります。	テスト印刷でプリントできるか確認してください。
	ネットワークケーブルまたはパラレルケーブル、USB ケーブルが外れている可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
	本機側でエラーが発生している可能性があります。	本機の操作パネルを確認してください。
コンピュータ上の画面にポストスクリプトエラーが表示される。	コンピュータのメモリが不足している可能性があります。	テスト印刷でプリントできるか確認してください。
	アプリケーションソフトウェアの設定によるエラーが考えられます。	アプリケーションソフトウェアの取扱説明書などを参考に、設定を再確認してください。
	ファイルの印刷設定が間違っている可能性があります。	設定を変えて再度プリントを試してみてください。

状況	考えられる原因	対処方法
コンピュータ側のプリント処理は終了したがプリントが開始されない。	プリント時に指定しているプリンタドライバがプリンタコントローラ対応になっていない可能性があります。	指定しているプリンタ名を確認してください。
	ネットワークケーブルまたはパラレルケーブル、USB ケーブルが外れている可能性があります。	ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
	本機側でエラーが発生している可能性があります。	本機の操作パネルを確認してください。
	未処理のジョブが本機に残っていて、処理待ち状態になっている可能性があります。	本機の操作パネルのジョブ確認でジョブの順番を確認してください。
	プリント実行時に「ボックス保存」を指定している可能性があります。	本機の操作パネルで「ボックス」に目的のジョブが保留されていないか確認してください。
	プリント実行時に「機密プリント」を指定している可能性があります。	本機の操作パネルで「機密文書ボックス」に目的のジョブが保留されていないか確認してください。
	部門管理している場合、登録以外の部門管理コード（暗証番号）を入力している可能性があります。	部門管理コード（暗証番号）を正しく入力してください。
	認証設定している場合、登録以外のユーザ名やパスワードを入力している可能性があります。	ユーザ名やパスワードを正しく入力してください。
	コンピュータのメモリが不足している可能性があります。	テスト印刷でプリントできるか確認してください。
	プリンタコントローラとのネットワークが確立されていません（ネットワーク接続時）。	ネットワーク管理者にご相談ください。
	本機側でセキュリティ強化モードになっている可能性があります。	セキュリティ強化モードでの認証設定を行ってください。詳しくは、ネットワーク管理者にご相談ください。

以上のことを確認しても解決しない場合は、「ユーザズガイド コピー機能編」をお読みください。

11.2 設定できない／設定したとおりにプリントできない

プリンタドライバで設定ができない場合や、設定してもそのとおりにプリントされない場合に確認してください。



メモ

プリンタドライバの項目を設定する場合、項目によっては同時に選択できないものがあります。

状況	考えられる原因	対処方法
プリンタドライバ上で項目が選択できない。	機能によっては組み合わせできない場合があります。	グレー表示の部分は設定できません。
コンピュータ画面上に「設定できない」「機能が解除される」内容の「競合」メッセージが表示される。	組み合わせできない機能を設定しています。	内容をよく確認し、機能を指定しなおしてください。
設定したとおりにプリントできない。	正しく設定されていない可能性があります。	プリンタドライバの各設定項目を確認してください。
	プリンタドライバ上では組み合わせで設定できますが、本機としては組み合わせができません。	
	アプリケーションで設定した用紙サイズや用紙の向きなどがプリンタドライバでの設定より優先されてプリントされることがあります。	
ウォーターマークがプリントできない。	ウォーターマークを正しく設定していない可能性があります。	ウォーターマークの設定を確認してください。
	ウォーターマークの濃度が薄い可能性があります。	濃淡設定を確認してください。
	グラフィックス系などのアプリケーションソフトウェアでは、ウォーターマークがプリントされないことがあります。	この場合、ウォーターマークはプリントできません。
ステープルが指定できない。	用紙種類が厚紙、OHP フィルムの場合は、ステープルできません。	プリンタドライバの各設定項目を確認してください。
	ステープルは、オプションのフィニッシャーが必要です。	必要なオプションを装着し、プリンタドライバでオプションを使用可能にしてください。
ステープルができない。	プリントするページ数が多い場合は、ステープルできません。	プリントするページ数を変更してください。
	異なった用紙サイズが混在している場合は、ステープルできません。	書類を確認してください。

状況	考えられる原因	対処方法
ステープルの位置が思いどおりにならない。	方向の設定が合っていません。	プリンタドライバの設定でステープルの位置を確認してからプリントしてください。
パンチが指定できない。	小冊子、OHP フィルム、厚紙 2、厚紙 3、封筒を指定した場合は、パンチを指定できません。	プリンタドライバの各設定項目を確認してください。
	オプションのフィニッシャー FS-514 とパンチキット PK-510 が必要です。	必要なオプションを装着し、プリンタドライバでオプションを使用可能にしてください。
パンチされない。	給紙口にセットしてある用紙の向きが適切でない場合は、パンチせずにプリントされることがあります。	用紙の向きを確認してください。
パンチの位置が思いどおりにならない。	方向の設定が合っていません。	プリンタドライバの設定ダイアログの「ページレイアウト」でパンチの位置を確認してからプリントしてください。
フォームがうまくプリントされない。	コンピュータのメモリが不足している可能性があります。	フォームを簡単なものにしてデータ量を減らしてください。
画像がうまくプリントされない。	コンピュータのメモリが不足している可能性があります。	画像を簡単なものにしてデータ量を減らしてください。
指定した給紙口から給紙されない。	指定した給紙口に必要なサイズ／方向の用紙が入っていない場合は、指定した給紙口から給紙されない可能性があります。	給紙口に適切なサイズ／方向の用紙を入れてください。
配布管理ナンバーが指定できない。	管理ナンバーを指定する場合は、プリンタドライバの「デバイスオプションの設定」でハードディスクを追加しておく必要があります。	プリンタドライバの「デバイスオプションの設定」タブでハードディスクを追加してください。

エラーメッセージ

メッセージ	原因と対処方法
ネットワークに接続できませんでした	ネットワークに接続できませんでした。ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。また、「管理者設定」の「ネットワーク設定」が正しく行われているか確認してください。

12 付録

12.1 製品仕様

項目		仕様
型式		内蔵型コントローラー
電源		本体と共通
CPU		PPC750 FX 600MHz
RAM		512 MB
HDD		40 GB
I/F		- 標準 - Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) - オプション - USB 1.1/2.0、IEEE1284
フレームタイプ		Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
対応プロトコル		TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk)
プリント速度		30 枚/分 (カラー/モノクロ、A4 用紙、片面) 30 枚/分 (カラー/モノクロ、A4 用紙、両面)
ファーストプリントタイム		8.5 秒以下 (カラー、A4) 6.5 秒以下 (モノクロ、A4)
プリンタ言語		PCL5e/c エミュレーション PCL6 (XL ver. 2.1) エミュレーション PostScript 3 エミュレーション (3011)
動作環境条件		温度 10 ～ 30 ℃ 湿度 15 ～ 85%RH
解像度	データ処理	600 × 600 dpi (プリント、FAX 機能) 400 × 400 dpi (FAX 機能) 200 × 200 dpi (FAX 機能)
	プリント	600 × 1800 dpi 相当
対応用紙サイズ		最大定型用紙サイズ

項目		仕様
フォント（内蔵フォント）		< PCL > 欧文 80 書体 日本語 HG 明朝 L HGP 明朝 L HG ゴシック B HGP ゴシック B < Postscript 3 Emulation > 欧文 136 書体 日本語 HG 明朝 L HG ゴシック B
対応コンピュータ		IBM PC およびその互換機、Macintosh（PowerPC、Intel プロセッサ）
サポート OS	サーバ	Windows NT4.0（SP6a） / 2000 Server / Server 2003
	クライアント	Windows 98SE / Me Windows 2000 / XP Windows NT4.0（SP6a） Macintosh OS 9.2 以降 / OS X 10.2、10.3、10.4
プリンタドライバ		PCL6 ・ Windows 98SE / Me プリンタドライバ ・ Windows 2000 / XP / Server 2003 プリンタドライバ ・ Windows NT4.0 プリンタドライバ PS3 ・ Windows 98SE / Me PPD ファイル ・ Windows NT 4.0 プリンタドライバ ・ Windows 2000、Windows XP（Home/Professional）、Windows Server 2003 プリンタドライバ ・ Windows XP Professional x64、Windows Server 2003 x64 プリンタドライバ ・ MacOS 9.2 PPD ファイル ・ MacOS X 10.2 プリンタドライバ ・ MacOS X 10.3/10.4 プリンタドライバ
ユーティリティ		PageScope Web Connection 対応 Web ブラウザ： Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降推奨（JavaScript 有効・Cookie 有効） Internet Explorer Ver.5.5 の使用の場合、Microsoft XML parser MSXML3.X のインストールが必須 Netscape Navigator Ver.7.02 以降（JavaScript 有効・Cookie 有効） Macromedia® Flash®（表示形式で Flash を選択する場合、Ver.7.0 以降のプラグイン必須）

12.2 コンフィグレーションページ

KONICA MINOLTA C300	
Configuration Page	
<u>Print Operation Menu Map</u>	
Basic Setting	
Default Paper Size	= A4
Paper Tray	= Auto
Output Tray	= Elevate Tray
Binding Position	= Left Binding
Double-Sided	= Off
Staple	= Off
Hole-Punch	= Off
Orientation	= Portrait
# of Sets	= 1
No Matching Paper in Tray Setting	= Stop Printing (Tray Fixed)
Spool Setting	= On
Convert	= Off
PDL Setting	= Auto
Banner Setting	= Disable
Banner Paper Tray	= Bypass Tray
PCL Setting	
Font Source	= 1
Font Number	= 0
Font Point	= 12.00
Font Pitch	= 10.00
Symbol Set	= PC-8, Code Page 437
Line/Page	= 64 [Line / Page]
CR/LF Mapping	= Off
PS Setting	
Print Reports	= Disable
I/F Setting	
IEEE 1284 Timeout	= 60 [sec.]
Network Rx Timeout	= 60 [sec.]
USB Timeout	= 60 [sec.]
Parallel I/F	= ECP
RAW Port No.	
RAW Port 0	= 9100
RAW Port 1	= 9112
RAW Port 2	= 9113
RAW Port 3	= 9114
RAW Port 4	= 9115
RAW Port 5	= 9116
Test Print	
Configuration	
PCL Font List	
PS Font List	
Demo Page	
<u>Installed</u>	
Printer HDD	= Installed
Printer Memory	= 512 [MByte]
<u>Printer Information</u>	
Installed Tray	
Tray 1	= A4
Tray 2	= A4
Tray 3	= None
Tray 4	= None
LCT	= None
Option	
Duplex Unit	= Installed
Finisher	= Not Available
Punch Unit	= Not Available
Fold Unit	= Not Available
Fax Unit	= Not Available
Mailbin Unit	= Not Available
<u>Firmware Version</u>	
Printer Controller	= 9J06-3000 #000 1#-0000
<u>Network</u>	
MAC Address	
MAC Address	= 00:20:6B:00:00:00
TCP/IP	
TCP/IP	= Enable
IP Address	= 192.168.1.20
Subnet Mask	= 255.255.255.0
Default Gateway	= 192.168.1.1
Netware	
Netware	= Disable
Appletalk	
Appletalk	= Disable
SMB	
SMB	= Enable

12.3 フォントリスト

PCL フォントリスト

KONICA MINOLTA C300

PCL Font List

P.1

Internal Fonts

Font	Pitch/Point	Escape Sequence	Font #	Font ID
Courier	Scalable	<esc>(01X<esc>(s0p10h0s0b4099T	00000	
CG Times	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4101T	00001	
CG Times Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4101T	00002	
<i>CG Times Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4101T	00003	
CG Times Bold Italic	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4101T	00004	
CG Omega	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4113T	00005	
CG Omega Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4113T	00006	
<i>CG Omega Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4113T	00007	
CG Omega Bold Italic	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4113T	00008	
<i>Coronet</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4116T	00009	
Clarendon Condensed	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v4s0b4140T	00010	
Univers Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4148T	00011	
Univers Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4148T	00012	
<i>Univers Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4148T	00013	
Univers Bold Italic	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4148T	00014	
Univers Condensed Medium	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v4s0b4148T	00015	
Univers Condensed Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v4s0b4148T	00016	
<i>Univers Condensed Medium Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v5s0b4148T	00017	
Univers Condensed Bold Italic	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v5s0b4148T	00018	
Antique Olive	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4168T	00019	
Antique Olive Bold	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4168T	00020	
<i>Antique Olive Italic</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4168T	00021	
Garamond Antiqua	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4197T	00022	
Garamond Halbfett	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4197T	00023	
<i>Garamond Kursiv</i>	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4197T	00024	

PS フォントリスト

KONICA MINOLTA C300


PS Font List

P.1

Internal Fonts

Font	Font #
Albertus MT	AlbertusMT 00000
<i>Albertus MT Italic</i>	AlbertusMT-Italic 00001
Albertus MT Light	AlbertusMT-Light 00002
Antique Olive Roman	AntiqueOlive-Roman 00003
<i>Antique Olive Italic</i>	AntiqueOlive-Italic 00004
Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold 00005
Antique Olive Compact	AntiqueOlive-Compact 00006
<i>Apple Chancery</i>	Apple-Chancery 00007
Arial	ArialMT 00008
<i>Arial Italic</i>	Arial-ItalicMT 00009
Arial Bold	Arial-BoldMT 00010
Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT 00011
ITC Avant Garde Gothic Book	AvantGarde-Book 00012
<i>ITC Avant Garde Gothic Book Oblique</i>	AvantGarde-BookOblique 00013
ITC Avant Garde Gothic Demi	AvantGarde-Demi 00014
<i>ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique</i>	AvantGarde-DemiOblique 00015
Bodoni Roman	Bodoni 00016
<i>Bodoni Italic</i>	Bodoni-Italic 00017
Bodoni Bold	Bodoni-Bold 00018
Bodoni Bold Italic	Bodoni-BoldItalic 00019
Bodoni Poster	Bodoni-Poster 00020
<i>Bodoni Poster Compressed</i>	Bodoni-PosterCompressed 00021
ITC Bookman Light	Bookman-Light 00022
<i>ITC Bookman Light Italic</i>	Bookman-LightItalic 00023
ITC Bookman Demi	Bookman-Demi 00024
<i>ITC Bookman Demi Italic</i>	Bookman-DemItalic 00025
Carta	Carta 00026
Chicago	Chicago 00027
Clarendon Roman	Clarendon 00028
Clarendon Bold	Clarendon-Bold 00029

デモページ



12.4 用語集

用語	説明
10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T	Ethernet の規格における仕様の一種。 銅でできた線材を 2 本ずつより合わせたケーブルを使っている。 通信速度は 10Base-T が 10Mbps、100Base-TX が 100Mbps、1000Base-T は 1000Mbps である。
AppleTalk	Apple 社が開発したネットワーク機能を実現するプロトコル群の総称。
bit	Binary Digit の略。コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の最小単位。0 か 1 かでデータを表す。
BMP	Bitmap の略。画像データを保存するファイル形式の 1 つ（拡張子は .bmp）。 Windows 上で一般的に使用されている。白黒（2 値）の画像からフルカラー（1677 万 7216 色）までの色数を指定できる。 基本的には圧縮せずに画像を保存する。
Bonjour	ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設定を行う、Macintosh のネットワーク技術。以前は Rendezvous と呼ばれていたが、Mac OS X v10.4 から Bonjour と名称変更された。
BOOTP	BOOTstrap Protocol の略。TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンが、サーバからネットワークに関する設定を自動的に読み込むプロトコル。 ただし現在では BOOTP をベースとして一部改良した DHCP が主流になっている。
Byte	コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単位。 1Byte=8bit で構成される。
CMYK	Cyan（薄青）、Magenta（赤紫）、Yellow（黄）、Black（黒）の略。 カラー印刷で用いられるトナー／インクの色で、CMYK 4 色の配合比率を変化させて全ての色を表現する。
Default Gateway	同一 LAN 上に存在しないコンピュータへアクセスする際に使用する「出入り口」の代表となるコンピュータやルータなどの機器のこと。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンが、サーバからネットワークに関する設定を自動的に読み込むプロトコル。 DHCP サーバで DHCP クライアント用に IP アドレスを一括管理するだけで、アドレスの重複を避け、容易にネットワークの構築ができる。
DNS	Domain Name System の略。 ネットワーク環境において、ホスト名から対応する IP アドレスを取得できるようにするシステムのこと。これによりユーザーは、憶えにくく、分かりにくい IP アドレスではなく、ホストの名前を指定してネットワーク上の他のコンピュータにアクセスできるようになる。
DPI (dpi)	Dots Per Inch の略。プリンタやスキャナなどで使われる解像度の単位。 1 インチを何個の点の集まりとして表現するかを表す。 この値が高いほど、より精細な表現が可能となる。

用語	説明
FTP	File Transfer Protocol の略。インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルのこと。
HTTP	HyperText Transfer Protocol の略。Web サーバとクライアント (Web ブラウザなど) がデータを送受信するのに使われるプロトコル。文書に関連付けられている画像、音声、動画などのファイルを、表現形式などの情報を含めてやり取りできる。
IEEE1284	Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284 の略。パラレルポートの標準規格。プリンタ用に開発された。
IPP	Internet Printing Protocol の略。インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて、印刷データの送受信や印刷機器の制御を行うプロトコルのこと。インターネットを通じて遠隔地のプリンタにデータを送って印刷することもある。
IPX	NetWare で利用されるプロトコルのひとつ。OSI 参照モデルのネットワーク層で動作する。
IPX/SPX	Internetwork Packet exchange/Sequenced Packet exchange の略。Novel 社により開発された、NetWare 環境下で一般的に使用されるプロトコルのこと。
IP アドレス	インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号 (アドレス)。192.168.1.10 のように最大 3 桁の数字 4 つで表される。コンピュータを始めとしてインターネットに接続した機器には、全て IP アドレスが割振られる。
LAN	Local Area Network の略。同一フロア、同一のビルないしは近隣のビル内などにあるコンピュータ同士を接続したネットワークのこと。
LPD	Line Printer Daemon の略。TCP/IP 上で動作する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコル。もともと BSD UNIX 用に開発されたが、一般のコンピュータでも使用されるようになり、今では標準的な印刷プロトコルとなっている。
LPR/LPD	Line Printer Request/Line Printer Daemon の略。WindowsNT 系、UNIX 系におけるネットワーク経由印刷の 1 種。TCP/IP を使って、Windows、UNIX からの印刷データをネットワーク上にあるプリンタに出力させることができる。
MAC Address	Media Access Control address の略。各 Ethernet カード固有の ID 番号で、これを元にカード間のデータの送受信が行われる。48 ビットの数字で表現されており、前半の 24 ビットは IEEE が管理・割当てをしている各メーカーごとに固有な番号で、後半の 24 ビットはメーカーが一意にカードに割当てる番号である。
Macromedia® Flash®	Macromedia 社の開発した、ベクターグラフィックのアニメーションや音声を組み合わせたコンテンツを作成するソフト、またはそのファイル形式。キーボードやマウスからの入力により、双方向性を持たせたコンテンツを扱える。ファイル容量を比較的小さく抑えることができ、ウェブブラウザに専用のプラグインを導入して閲覧できる。
NDPS	Novell Distributed Print Services の略。NDS 環境において高機能なプリントソリューションを提供する。NDPS をプリントサーバとして利用することにより、希望するプリンタからの出力、新規プリンタ導入時のドライバの自動ダウンロードなど、プリンタ利用に関する煩雑な管理環境を簡素化・自動化できるほか、ネットワーク・プリンタに関わる統合的な管理を行うことができる。

用語	説明
NDS	Novell Directory Service の略。 ネットワーク上に存在するサーバやプリンタ、ユーザ情報などの共有資源、またそれらに対する個々のユーザのアクセス権限などの情報を、階層構造で一元管理できる。
NetBIOS	Network Basic Input Output System の略。 IBM 社によって開発された通信インターフェースのこと。
NetBEUI	NetBIOS Extended User Interface の略。IBM 社が開発したネットワークプロトコル。コンピュータ名を設定するだけで、小規模なネットワークを構築できる。
NetWare	ノベル社が開発したネットワーク OS。 通信プロトコルに NetWare IPX/SPX を使用している。
Nprinter/Rprinter	Netware 環境下でプリントサーバを使用する場合の、リモートプリンタサポートモジュールのこと。 Netware 3.x で Rprinter、Netware 4.x で Nprinter を使用する。
OHP/OHT	OHP（オーバーヘッドプロジェクター）用の透明なシート。プレゼンテーションなどに使用する。
OS（オーエス）	Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。Windows/MacOS/Unix もその中の 1 つ。
PDF	Portable Document Format の略。電子形式書類の 1 つ（拡張子は .pdf）。PostScript をベースとしたフォーマットで、Adobe Acrobat Reader という無料ソフトを使用して閲覧できる。
PDL	Page Description Language の略。ページプリンタで印刷するとき、プリンタにページ単位で印刷イメージを指示する言語。
PostScript	米 Adobe 社によって開発された、とくに高品質が要求される印刷処理で一般的に利用される代表的なページ記述言語のこと。
PPD	PostScript Printer Description の略。解像度や利用可能紙サイズ等、PostScript プリンタの機種固有の情報を記述したファイルのこと。
Proxy Server	Internet との接続において、各クライアントの代わりに外部との接続窓口となり、組織全体で効率的にセキュリティを確保するために設置されるサーバのこと。
Pserver	Netware 環境下におけるプリントサーバモジュールのこと。 プリントジョブの監視、変更、休止、再開、および中止を行う。
Queue Name	ネットワーク印刷を行うときに、印刷を許可させる為に機器毎に設定する名称。
RIP	Raster Image Processor の略。PostScript 等のページ記述言語を用いて記述されたテキストデータを、画像イメージに展開する処理のこと。通常はプリンタに内蔵されている。
RGB	Red（赤）、Green（緑）、Blue（青）の略。 モニタ等の色表現で用いられる原色で、RGB 3 色の輝度比率を変化させて全ての色を表現する。
Samba	SMB（Server Message Block）を利用して、UNIX システムの資源を Windows 環境から利用できるようにする、UNIX のサーバソフトウェア。

用語	説明
SLP	Service Location Protocol の略。TCP/IP ネットワーク上のサービスの検索や、クライアントの自動設定などを可能にするプロトコルのこと。
SMB	Server Message Block の略。主に Windows 間でネットワークを通じてファイル共有やプリンタ共有を実現するプロトコルのこと。
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メールを送信／転送するためのプロトコルのこと。
SNMP	Simple Network Management Protocol の略。TCP/IP を使ったネットワーク環境での管理プロトコルのこと。
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。インターネットにて使用されている事実上標準的なプロトコルのこと。 個々のネットワーク機器を識別するために、IP アドレスを使用する。
TrueType	アウトラインフォントの一種。Apple 社と Microsoft 社によって開発され、Macintosh や Windows には標準で採用されている。ディスプレイ表示と印刷の両方に使用できる。
USB	Universal Serial Bus の略。 コンピュータとマウスやプリンタ等を接続するための汎用インターフェース規格のこと。
WINS	Windows Internet Name Service の略。Windows 環境で、コンピュータ名と IP アドレス変換を行うネームサーバを呼び出すためのサービス。
アウトラインフォント	文字の形を、直線や曲線による輪郭線で表したフォントのこと。文字サイズが大きくなっても、ギザギザの無い画面表示と印刷ができる。
アンインストール	インストールされているソフトウェアを削除すること。
イーサネット (Ethernet)	LAN の伝送路に関する規格のこと。
印刷ジョブ	PC から印刷機器に送信される印刷要求のこと。
インストール	ハードウェア、OS、アプリケーション、プリンタドライバ等を、コンピュータのシステムに組み込むこと。
ウェブブラウザ	Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 Internet Explorer や、Netscape Navigator などがある。
解像度	画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現できるかを表したものの。
カラーマッチング	スキャナ、ディスプレイ、プリンタなどの異なる装置間で、色の違いを少なくするための技術。
輝度	ディスプレイ等の画面の明るさのこと。
キュー名	LPD/LPR 印刷のときに必要な論理プリンタ名のこと。
共有プリンタ	ネットワーク上のサーバに接続され、複数のコンピュータから使用可能のように設定されたプリンタのこと。
クライアント	ネットワークを介して、サーバが提供するサービスを利用する側のコンピュータのこと。

用語	説明
グレースケール	黒から白への階調情報を使用して表現したモノクロ画像の表現形式のこと。
ゲートウェイ	ネットワークとネットワークを接続するポイントとなるハードウェアやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、接続先のネットワークに合わせて、データのフォーマット、アドレス、プロトコルなどを変換する。
サブネットマスク	TCP/IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サブネット）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何ビットがネットワークアドレスであるかを識別するために使用する。
スクリーンフォント	CRT などのモニタ上で、文字／記号を表示するためのフォント。
スプール（Spool）	Simultaneous Peripheral Operation On-Line の略。 プリンタ出力で、データを直接プリンタに送らず、一時的に別の場所に貯めておき、後でまとめてプリンタに送信すること。
ドライバ	コンピュータと周辺機器の橋渡しをするソフトウェアのこと。
ハードディスク	データを保存するための大容量記憶装置。 電源を OFF しても、データが保持される。
パラレルインターフェース	複数の信号を同時に送受信するデータ転送方式のこと。 プリンタ接続用の IEEE1284 をさす場合が多い。
ピア・ツー・ピア	専用のサーバを使うことなく、接続された機器同士が、相互に通信可能なネットワーク形態のこと。
プラグアンドプレイ	周辺機器を PC に接続した時に、適切なドライバが自動検索されて使用可能になる仕組みのこと。
プリンタドライバ	コンピュータとプリンタの橋渡しをするソフトウェアのこと。
プリンタバッファ	印刷ジョブのデータ処理のために、一時的に利用されるメモリ領域。
プリントキュー	スプールにおいて、発生したプリントジョブを記憶しておくソフトウェアシステム。
フレームタイプ	Netware 環境において使用される通信形式の種類のこと。 同じフレームタイプ同士でなければ、通信する事が出来ない。
プレビュー	印刷／スキャン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表示する機能のこと。
プロトコル	コンピュータが他のコンピュータや周辺機器と互いに通信するための規約のこと。
プロパティ	属性情報のこと。 プリンタドライバを使用するときは、プロパティから様々な機能の設定を行う事ができる。 またファイルのプロパティでは、そのファイルの属性情報を確認する事ができる。
プロファイル	カラー属性ファイル。 カラー入出力機器が色再現を行うために使用する、各原色の入出力の相関関係がまとめられた専用ファイルのこと。
ホスト名	ネットワーク上の機器を表す名前のこと。
メモリ	データを一時保存するための記憶装置のこと。 電源を OFF した時にデータが消去されるものと、消去されないものがある。

用語	説明
ローカルプリンタ	コンピュータの平行／USB ポートに接続されたプリンタのこと。

12.5 索引

B

Bindery/NDS 設定 10-97

C

CR/LF マッピング 10-24, 10-92

D

DNS サーバ 10-95

F

FAX タブ 5-32

Finishing 8-4

I

I/F タイムアウト 10-34

IPP 印刷 3-17

IP アドレス 3-5, 10-95

IP 確定方法 10-95

L

LPD 10-95

LPR 印刷 3-12

M

Macintosh 2-18, 3-32

N

N in 1 5-9, 6-14

NDPS 3-29

NDS 3-25, 3-27

NetBIOS 10-103

NetWare 3-21

Novell Distributed Print Service 3-29

Nprinter	3-21
----------------	------

O

OHP 合紙	8-4, 9-4
OS	2-18
OS 9.2	2-23, 8-1
OS X	2-18, 9-1

P

PageScope Web Connection	3-8, 10-38
PC-Fax 送信	1-4
PCL	2-1
PCL 設定	10-65
PCL ドライバ	5-1
PCL フォントリスト	10-66
PDL 設定	10-3, 10-90
PostScript	2-1
PostScript ドライバ	6-1
PPD ドライバ	7-1, 8-1, 9-1
PS エラー	10-25
PS エラープリント	10-93
PS 設定	10-65
PS フォントリスト	10-66

R

RAW ポート	10-95
---------------	-------

S

SLP	10-95
SMB 印刷	3-9
SNMP 設定	10-101

U

USB 接続	2-2
USB タイムアウト	10-89

W

Windows2-2

あ

アンインストール2-25

い

一時停止7-2, 8-4

一般設定8-3, 9-8

印刷種類4-12

印刷操作4-1

印刷の向き7-1, 7-4

印刷部数と印刷ページ9-2

印刷方法4-1

インストーラ2-3

インストール2-1, 2-4, 2-18

インターフェース1-6

う

ウォーターマーク4-18

ウォーターマークタブ5-25, 6-19

ウォーターマークの編集5-26, 6-20

ウラ表紙4-16, 5-18, 6-18, 7-2, 8-4, 9-4

お

オプション5-47, 6-23, 7-3, 9-18, 8-14

オペレーティングシステム1-5

オモテ表紙4-16, 5-18, 6-18, 7-2, 8-4, 9-4

折り7-2, 8-4, 9-3

か

解像度7-1, 8-4, 9-3

回転7-1

各種設定10-1

拡大縮小4-10, 8-1, 9-1

拡大／縮小7-2

確認プリント	5-13, 6-9, 10-107
画質調整	4-18, 5-29, 6-21
画像品質タブ	5-29
カスタム用紙サイズ	8-2, 9-1, 9-6
画像品質	9-3, 9-15
画像品質タブ	6-21
カラー指定	8-3
カラー制御	7-2
カラー選択	5-29, 6-21, 7-2, 8-4
カラーマッチング	8-3
管理者モード	10-28, 10-67

き

機密プリント	5-13, 6-9, 9-4, 9-11, 10-107
機密文書	10-30, 10-31, 10-112
機密文書ボックス	10-112
給紙	9-3, 9-10
給紙トレイ	4-11, 5-7, 10-10, 10-90
給紙方法	4-11, 7-1
給紙元	8-3

く

グラフィックスタブ	7-1
-----------------	-----

け

原稿サイズ	4-9
原稿種類	5-29, 7-2, 8-4, 9-3

さ

削除	10-30, 10-31
サブネットマスク	10-95

し

指定給紙トレイ不一致	10-91
出力オプション	9-2
出力サイズ	4-9

出力設定	9-3, 9-14, 10-32
出力方法	4-15, 5-13, 6-8, 9-4
仕様	12-1
詳細オプション	7-1
小冊子印刷	4-12
ジョブの呼出し	10-110
仕分け	4-15, 7-2, 8-4, 9-3
シンボルセット	10-20, 10-92

す

ズーム	4-10
ステーブル	4-14, 5-11, 6-16, 7-2, 8-4, 9-3, 10-15, 10-90
スプール設定	10-6, 10-90

せ

セキュリティ	9-4, 9-11
セットアップ	1-8, 9-4, 9-17
セットアップタブ	5-5, 6-7

そ

送付状の作成	5-38
ソート	4-15, 9-3
ゾーン	10-104

た

対応 OS	2-1
縦反転	8-2

ち

丁合い	8-3, 9-2
-----------	----------

て

テスト印刷	4-2
デバイスオプション	7-2, 7-5
デフォルトゲートウェイ	10-95
デモページ	10-66

電話帳に登録する	5-42
----------------	------

と

動作環境	1-5
同報グループ	5-45
特殊モード	7-2, 8-4, 9-3
とじ位置	7-2, 8-4, 9-3
とじしろ	5-10, 6-16
とじ方向	10-14, 10-90
ドライバ設定を保存する	5-49, 6-25
トラブルシューティング	11-1

に

認証	4-19, 9-4, 9-11
----------	-----------------

ね

ネットワーク	3-1
ネットワーク接続	2-2, 3-3
ネットワーク速度	10-94
ネットワークタイムアウト	10-89

は

ハーフトーン	7-2
排紙トレイ	8-4, 9-3, 10-90
バインダリ	3-21
バインダリエミュレーション	3-21, 3-23
白紙抑制	4-16
パターン反転	8-2
バナー給紙トレイ	10-90
バナー設定	10-90
パラレルインタフェース	10-35
パラレル接続	2-2
パラレルポート設定	10-89
パラレルポートタイムアウト	10-89
パンチ	4-14, 5-11, 6-17, 7-2, 8-4, 9-3, 10-16, 10-90

ふ

フォーム	4-17
ファクス送信	5-32
フォームタブ	5-21
フォームの編集	5-23
フォントサイズ	10-92
フォント設定	8-3, 10-18
フォント代用	8-2
フォントタブ	5-31
フォントリスト	12-4
部数	7-1, 8-3, 9-2
部単位	7-2
部門管理	4-19, 5-16, 6-12, 9-4, 9-11, 10-119
プラグアンドプレイ	2-12
プリンタ固有機能	8-11
プリンタコントローラ	1-1
プリンタドライバ	2-1, 2-18
プリンタの追加ウィザード	2-6
プリンタフォント	4-19
プリント	1-3, 8-3, 8-9, 9-2, 9-8
プリントサーバモード	3-23, 3-27
プリントジョブ	10-107
プリントできない	11-1
プリント部数	10-4, 10-90

へ

ページ	8-3, 9-2
ページ数/枚	9-2
ページ設定	9-1, 9-5
ページ属性	8-1, 8-6, 9-1, 9-5
ページ単位設定	4-16
ページ単位設定タブ	5-18, 6-18
ページ割り付け	8-4
ページ割付	4-13, 5-9, 6-14, 8-10, 9-9

ほ

方向	8-1, 9-1
ボックス保存	5-13, 6-9, 9-4, 9-11, 10-107

ゆ

ユーザーモード	10-50
ユーティリティ	10-1

よ

用紙	8-1
用紙サイズ	7-1, 9-1, 10-11, 10-90
用紙サイズ変換	10-8, 10-91
用紙種類	4-11, 9-4
用紙設定	8-1, 8-6
用紙タブ	7-1
用紙方向	4-8
横反転	8-2
余白	9-1

ら

ライン / ページ	10-22, 10-92
-----------------	--------------

り

リモートプリンタモード	3-21, 3-25
両面	7-2, 8-4, 9-3
両面印刷	4-12
両面プリント	10-13, 10-90

れ

レイアウト	8-4, 7-1, 8-10, 9-2, 9-9
レイアウトタブ	6-14
レイアウト方向	9-2
レポート出力	10-26

わ

 枠線8-4, 9-2

お問い合わせは

■ 販売店連絡先

《販売店 連絡先》

販売店名

電話番号

担当部門

担当者

■ 保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ

この商品の保守・操作方法・修理・サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サービス実施店にご連絡ください。

《保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ先》

TEL

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。
お客様相談室電話番号 フリーダイヤル：0120-510010（受付時間：土、日、祝日を除く9:00～12:00 / 13:00～17:00）



KONICA MINOLTA

国内総販売元

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社

製造元

コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 丸の内センタービルディング

Copyright

9J06-9958-22

2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

2006. 7