



KONICA MINOLTA

bizhub 掲示板アプリ ユーザースガイド

2024年2月 第1.0版
コニカミノルタジャパン 株式会社



KONICA MINOLTA

目次

1. はじめに.....	3
1-1. bizhub 掲示板アプリ とは.....	3
1-2. 掲示画像登録の流れ	3
2. 複合機本体での事前設定	4
2-1. IWS の設定.....	4
2-2. 時刻の設定	4
2-3. Web ブラウザーの設定	5
2-4. Web データの有効化	5
2-5. システムオートリセット認証設定	5
2-6. ユーザー認証設定	6
3. bizhub 掲示板アプリのインストール.....	6
4. bizhub 掲示板アプリの設定.....	7
4-1. bizhub 掲示板アプリの起動方法画面構成.....	7
4-2. 管理者ログイン.....	7
4-3. メインメニュー	8
4-4. 掲示画像の登録.....	9
4-5. アプリ設定初期化	10
4-6. アプリログ表示.....	10
4-7. アプリ情報	11
5. 留意事項.....	12
6. 主な仕様.....	12
6-1. 主な仕様	12
6-2. 対象機種	12



KONICA MINOLTA

1. はじめに

1-1.bizhub 掲示板アプリ とは

社内周知したいおしらせを、複合機の操作パネルに表示できるアプリです。

複合機が一定時間操作されなかった場合におしらせを表示します。(スクリーンセーバー表示)

おしらせとして掲示する画像は、原稿を複合機でスキャンすることで登録できます。

1-2. 掲示画像登録の流れ

bizhub 掲示板アプリで表示する画像を登録する手順を説明します。

1. bizhub 掲示板アプリを動作させるため、複合機本体の設定を行います。

(参照：複合機本体での事前設定)



2. 複合機へ bizhub 掲示板アプリをインストールします。

(参照：bizhub 掲示板アプリのインストール)



3. bizhub 掲示板アプリを開き、アプリで表示する掲示画像を登録します。

(参照：bizhub 掲示板アプリの設定)

以上で、設定は完了です。



KONICA MINOLTA

2. 複合機本体での事前設定

本アプリを動作させる上で必要な複合機本体での設定について説明します。
本アプリを使用するにあたって、以下の確認または設定を行ってください。

2-1. IWS の設定

複合機の IWS 機能の設定がオンになっているか確認します。

[設定メニュー] - [管理者] - [ネットワーク] - [IWS 設定]




2-2. 時刻の設定

複合機の時刻を正しく設定します。タイムゾーンは日本の場合+9:00です。

[設定メニュー] - [管理者] - [メンテナンス] - [日時設定]

- [手動設定] または [時刻補正設定]





KONICA MINOLTA

2-3. Web ブラウザーの設定

複合機の Web ブラウザー機能がオンになっているか確認します。


[設定メニュー] - [管理者] - [ネットワーク] - [Web ブラウザー設定]



2-4. Web データの有効化

複合機の Web ブラウザーの [Web データを有効にする] 設定がオンになっているか確認します。

[トップメニュー] - [Web ブラウザー] - [メニュー] - [設定]



2-5. システムオートリセット認証設定

システムオートリセットが有効になっているか確認します。(初期値 オン)

[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[リセット設定]-[システムオートリセット]



KONICA MINOLTA

2-6. ユーザー認証設定

ユーザー認証環境下（本体装置認証・外部サーバー認証）でのアプリを利用する場合、画像を登録するユーザーに、[スキャン操作] および [蓄積文書操作] の権限を許可してください。本体装置認証の場合はユーザー登録時の権限設定、外部サーバー認証時は初期機能制限設定^{*}および登録されたユーザーの権限設定をご確認ください。（いずれも初期値：オン）

※[設定メニュー] - [管理者] - [ユーザー認証/部門管理] - [ユーザー認証設定] - [初期機能制限設定]

	表示内容	説明
①	スキャン操作	[カラー・ブラック許可]、もしくは [ブラックのみ許可] に設定します。（初期値：カラー・ブラック許可）
②	蓄積文書操作	オンに設定します。（初期値：オン）

i ユーザー認証の詳細な設定は複合機のユーザーズガイドをご参照ください。

※拡張サーバー認証は対象外です。

3. bizhub 掲示板アプリのインストール

bizhub 掲示板アプリを Konica Minolta MarketPlace よりインストールします。手順は以下のリンクをご参照ください。

<パソコン等で MarketPlace サイトにアクセスしアプリをインストールする方法>

<https://help.konicaminoltamarketplace.com/nib/ja/installing/manage-licenses/>

<複合機操作パネル上で MarketPlace を開きアプリをインストールする方法>

<https://help.konicaminoltamarketplace.com/nib/ja/installing/using-at-mfp/>




KONICA MINOLTA

4. bizhub 掲示板アプリの設定

4-1. bizhub 掲示板アプリの起動方法画面構成

複合機ホーム画面、または [APP] () メニュー内から [bizhub 掲示板アプリ] を選択します。



4-2. 管理者ログイン

複合機の管理者パスワードを入力してログインします。






KONICA MINOLTA

4-3.メインメニュー

メインメニューです。①の「掲示画像の登録」を押して、画像の登録に進みます。



	表示内容	説明
①	掲示画像の登録	操作パネルに表示する掲示画像を登録できます。
②	アプリ設定初期化	アプリの設定を初期化します。
③	アプリログ表示	アプリのログを表示します。
④	ログアウト	メインメニューを閉じます。



KONICA MINOLTA

4-4. 掲示画像の登録


複合機に原稿をセットし、①「新規画像スキャン」で操作パネルに表示する画像を登録します。



	表示内容	説明
①	新規画像スキャンボタン	操作パネルに表示する画像をスキャンして登録します。
②	横幅に合わせてフルサイズ表示	登録した画像を操作パネルの横幅に合わせてフルサイズ表示する場合に「オン」にします。
③	現在登録されている画像	パネルに表示する画像を表示します。
④	戻る	メインメニュー画面に戻ります。

i 掲示画像の原稿は、A4 サイズ、横むき、片面を用意してください。

原稿のセットは自動原稿送り装置か、原稿台ガラス面のどちらかに置いてください。




! 複合機 Web ブラウザーの「キャッシュを利用する」設定がオンの場合、登録した画像がスクリューサーバーへ反映されるまでに時間がかかることがあります。「キャッシュを利用する」設定をオフにすることで即時に反映されるようになります。キャッシュを利用するの設定は [トップメニュー] - [Web ブラウザー] - [メニュー] - [設定] から変更できます。



4-5. アプリ設定初期化


アプリ設定の初期化画面です。保守時にコニカミノルタがご案内した場合など必要に応じてご参照ください。



	表示内容	説明
①	初期化	初期化を実行します。 初期化完了後、複合機の主電源を OFF-ON してください。

4-6. アプリログ表示

アプリのログを確認できます。保守時にコニカミノルタがご案内した場合など必要に応じてご参照ください。





KONICA MINOLTA

4-7. アプリ情報

管理者ログインの画面で  を押すとアプリ情報を開きます。

本アプリのユーザーズガイドが掲載されているサイトの情報などが確認できます。



	表示説明	説明
①	このアプリについて	本アプリのバージョン情報を確認できます。
②	ユーザーズガイド	QRコードを読み込むと本アプリのユーザーズガイドが掲載されているサイトにアクセスできます。
③	戻る	前の画面に戻ります。



KONICA MINOLTA

5. 留意事項

本アプリの留意事項をまとめました。ご確認くださいませようお願いいたします。

■アプリの導入に関して

- ・ 本商品は Konica Minolta MarketPlace より提供します。ご利用にはアカウント登録（無償）が必要です。
- ・ イメージコントローラーIC-420/セキュリティーキット SC-509/KAKIN くん装着時は、本アプリを使用できません。

6. 主な仕様

6-1. 主な仕様

項目	内容
登録可能な掲示画像	A4 サイズ / 横向き
複合機本体の対応認証方式	本体装置認証 / 外部サーバー認証 / 認証なし

6-2. 対象機種

カテゴリ	対象機種	対象ファームウェア	対象機能バージョン
カラー 複合機	bizhub C750i / C650i / C550i / C450i	G00-N4 以降	2.2、2.3
	bizhub C450iS / C360iS / C300iS / C250iS	G00-N4 以降	2.2、2.3
	bizhub C360i / C300i / C250i	G00-N4 以降	2.2、2.3
	bizhub C287i	G00-N4 以降	2.2、2.3
	bizhub C4051i	初期出荷バージョン以降	2.3
モノクロ 複合機	bizhub 750i / 650i / 550i / 450i	G00-N4 以降	2.2、2.3
	bizhub 360i / 300i	G00-N4 以降	2.2、2.3
	bizhub 4051i	初期出荷バージョン以降	2.3