

## magicolor 2590MF で Mac イメージキャプチャからスキャンする方法

ここでは Mac10.4 環境を例に説明します。

### ◆準備

スキャナドライバを Mac にインストールします。


インストール方法は製品同梱CD-ROM (magicolor 2590MF Drivers and Documentation

CD-ROM) の magicolor 2590MF リファレンスガイド.pdf を参照ください。

本体と PC は USB で接続した状態で下記手順を実行してください。

### ◆イメージキャプチャの設定変更

1. ハードディスク内のアプリケーションフォルダよりイメージキャプチャを起動します。
2. 装置/装置をブラウズメニュー をクリックし「イメージを取り込む装置」ウィンドを開きます。
  - ① TWAIN 装置より本機を選択し、② 「TWAIN ソフトウェアを使用する」をチェックオンにし
  - ③ 「OK」 ボタンをクリックします。



3. 装置/KONICAMINOLTA mc2590MF をクリックします。

4. スキャンボタンをクリックしスキャンを開始します。スキャン時の詳細設定については製品同梱CD-ROM (magicolor 2590MF Drivers and DocumentationCD-ROM) のmagicolor 2590MFリファレンスガイド.pdfを参照ください。

